

Bevezetés az iPhone használatába

látássérült és értelmi sérült emberek számára

Második kötet

Könnyen érthető kommunikációval készült tananyag

Billentyűzet-központú tananyag

Könnyen érthető informatika tananyagsorozat

Készítette és kiadja az Informatika a Látássérültekért Alapítvány
2021.



A tananyag elkészítését a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.



Tartalomjegyzék

Előszó	4
Alkalmazások.....	5
Üzenetek alkalmazás.....	5
SMS üzenet írása új címzettnek.....	6
Új SMS üzenet írása más módon.....	14
Üzenetek olvasása.....	22
Beszélgetések	27
Kilépés az Üzenetek alkalmazásból.....	32
Mail alkalmazás	32
Üzenetek listája	34
Üzenet olvasása.....	35
Válaszüzenet írása.....	41
Új üzenet írása.....	44
További műveletek az üzenetekkel	48
Kilépés a Mail alkalmazásból.....	50
Óra alkalmazás.....	51
Váltás másik alkalmazásra.....	54
Lehetőségek a gyengénlátó emberek számára	58
Melléklet.....	59
A VoiceOver kézmozdulatai	59
Kézmozdulatok a képernyő felfedezéséhez.....	59
Kézmozdulatok az elemek közötti navigáláshoz	60
Kézmozdulatok műveletek végzéséhez.....	61
Kézmozdulatok ablakműveletekhez.....	63
Olvasási kézmozdulatok.....	64
Fontos különbségek az egyes iPhone típusok között	65
Nagyon régi iPhone típusok	67
A hosszúkás ki-bekapcsoló gomb a készülék tetején.....	67

Külön jack aljzat és beépített monó hangszóró	68
Az iPhone SE 2020-hoz hasonló iPhone típusok	69
Főgomb nélküli iPhone készüléktípusok	70
Szakirodalom	75
Impresszum.....	76

Előszó

Ez a Bevezetés az iPhone használatába tananyag második kötete.

Ebben a kötetben az iPhone tananyag második részét olvashatod.

Ez a kötet az első kötet folytatása.

A második kötetből is sok hasznos dolgot tudhatsz meg.

Az első kötetet már ismered.

Lehet, hogy nem ismered az első kötetet.

Akkor előbb az első kötetet olvasd el.

Csak utána olvasd el a második kötetet.

Alkalmazások

Üzenetek alkalmazás

Az Üzenetek alkalmazásban elolvashatod az SMS üzeneteket.

Az Üzenetek alkalmazásban elolvashatod az MMS üzeneteket is.

Az Üzenetek alkalmazásban elolvashatod az iMessage üzeneteket is.

Az SMS rövid szöveges üzenet.

SMS üzenetet a mobiltelefonokra küldhetsz.

Az MMS-ben kép vagy videó vagy hang is lehet.

Az MMS üzenetekkel nem foglalkozunk ebben a tananyagban.

Az iMessage az Apple saját üzenettípusa.

Az iMessage szót ájmeszidzsnek mondják.

Az iMessage üzeneteket csak iPhone-ról vagy iPad-ről küldheted.

Az iPad szót ájpednek mondják.

Az iPad az Apple cég táblagépe.

Az iMessage üzeneteket csak iPhone-okra vagy iPadekre küldheted.

Csak iPhone-okról vagy iPadekről kaphatsz iMessage üzeneteket.

Az iMessage használatához internetkapcsolatra van szükség.

Az Üzenetek alkalmazásban válaszolhatsz az üzenetekre.

Az Üzenetek alkalmazásból új üzeneteket is küldhetsz másoknak.

Most a Kezdőképernyőn vagy.

Keresd meg az Üzenetek alkalmazás ikonját.

Az ujjaddal vagy seprésekkel keresd meg az alkalmazás ikonját.

Az Üzenetek alkalmazás ikonját például lent találsz a jobb oldalon.

Egy kézmozdulattal is a Dockra léphetsz a Kezdőképernyőn.

Ehhez koppints négy ujjaddal egyszer a képernyő alsó részén.

Ekkor a VoiceOver például a következőt mondja:

Dokk, Üzenetek, három olvasatlan üzenet.
A Dock végére kerülsz lent a képernyő jobb szélén.
Például az Üzenetek az utolsó ikon a Dockban.
Ebből tudhatod, hogy az Üzenetek alkalmazás ikonja a Dockon van.
Azt is tudhatod, hogy három olvasatlan üzeneted van.
Koppints duplán az érintőképernyőn.
Ezzel megnyitod az Üzenetek alkalmazást.
A Kezdőképernyő eltűnik.
A képernyőn megjelenik az Üzenetek alkalmazás.
Ekkor hangjelzést hallhatsz és a VoiceOver bemondja, hogy Üzenetek.
Ez az alkalmazás neve.
Ebből tudhatod, hogy az Üzenetek alkalmazásban vagy.
Ezután a VoiceOver például bemondja, hogy Szerkesztés, gomb.
Az egész képernyőn az Üzenetek alkalmazást találod.
Csak az Értesítési sáv marad a képernyőn legfelül.

Most az Üzenetek alkalmazás fő képernyőjén vagy.
A fő képernyőn látszanak a beszélgetések.
A beszélgetések üzenetváltások köztéd és egy másik ember között.
A beszélgetésekkel egy későbbi alfejezetben foglalkozunk.

SMS üzenet írása új címzettnek

Új SMS üzenetet akarsz írni a segítődnék.
Most az Üzenetek alkalmazás fő képernyőjén vagy.
A képernyő felső részén állsz.
Keresd meg az Írás gombot.
Egy ujjal seperj jobbra a képernyőn.
A VoiceOver bemondja a következőt:

Üzenetek, címsor.

Még egyszer seperj egy ujjal jobbra a képernyőn.

A VoiceOver azt mondja, hogy Írás, gomb.

Az Írás gombot egy ujjad csúsztatásával is megtalálhatod a képernyőn.

Az Írás gombot jobb oldalon felül találod a képernyőn.

Dupla koppintással nyomd meg az Írás gombot.

Ekkor megnyílik az Új üzenet képernyő.

Több hangjelzést hallhatsz.

A VoiceOver a következőt mondja:

Címzett, szövegmező.

Ebből tudhatod, hogy egy szövegmezőn vagy.

A szövegmezőbe az üzenet címzettjét írhatod be.

A VoiceOver azt is mondja, hogy szerkesztést végez.

Ebből tudhatod, hogy ez a szövegmező most aktív.

A Címzett szövegmezőbe beírhatod például a segítő telefonszámát.

Erre a telefonszámra küldöd az SMS üzenetet.

A képernyő alján találod a képernyőbillentyűzetet.

A Telefon alkalmazásból már ismered a tárcsázóbillentyűzetet.

Ez a billentyűzet viszont különbözik a tárcsázóbillentyűzettől.

Ezen a billentyűzeten csak betűket találsz.

A telefonszám beírásával később foglalkozunk.

Most más lehetőségeid is vannak.

Címzett megadása kontaktból

A Címzett szövegmezőbe egy nevet is beírhatsz.

Például beírhatod egy kontaktod nevét.

Sándor a segítő a kontaktjaid között van.

Lehet, hogy sok kontaktod van.

A képernyőbillentyűzeten beírhatod a kontakt nevét.

Például beírhatod, hogy Sándor.

Elég néhány betűt beírnod.

Egy ujjad csúsztatásával keresd meg lent a képernyőbillentyűzetet.

A képernyőbillentyűzeten betűbillentyűket találsz.

Egy ujjaddal megérintheted a képernyőbillentyűzetet.

Meghallod valamelyik betűt.

Az ujjad csúsztatásával keresd meg az S betűt.

A VoiceOver azt mondja, hogy es.

Emeld fel az ujjadat a képernyőről.

Az S betű beírásához koppints duplán a képernyőn.

A beírt S betűt a VoiceOver magas hangon mondja.

Ebből tudhatod, hogy az S betű a szövegmezőben van.

Sándor nevében Á betű van.

Az Á betű helyett A betűt is írhatasz.

Az A betűt az S betűtől balra találod.

Egyujjas balra vagy jobbra seprésekkel is választhatsz betűt.

Például egy balra sepréssel lépj az A betűre.

A VoiceOver bemondja az A betűt.

Dupla koppintással írd be az A betűt.

A VoiceOver magas hangon bemondja az A betűt.

Ebből tudhatod, hogy az A betű is a szövegmezőben van.

Érintsd meg a képernyőt.

Az ujjad csúsztatásával keresd meg az N betűt.

Az N betűt lent középtájt találod a billentyűzeten.

A VoiceOver bemondja az N betűt.

Emeld fel az ujjadat a képernyőről.

Dupla koppintással írd be az N betűt.

A VoiceOver magas hangon bemondja az N betűt.

Ebből tudhatod, hogy az N betű is a szövegmezőben van.

Lehet, hogy véletlenül rossz betűt írsz be.

A képernyőbillentyűzet jobb szélén találod a Törlés billentyűt.

Előbb érintsd meg a Törlés billentyűt egyszer.

Emeld fel az ujjadat.

Majd koppints duplán a képernyőn.

Ezzel törlöd az utolsó betűt a szövegmezőben.

A VoiceOver a törölt betűt mély hangon mondja be.

Ebből tudhatod, hogy a hibásan beírt betű már nincs a szövegmezőben.

Most megkeresheted a helyes betűt és beírhatod a billentyűzeten.

Az első három betű van Sándor nevéből a szövegmezőben.

Egyes kontaktjaid megjelennek a képernyőn.

Ezeknek a kontaktoknak a nevében van san vagy sán.

Sándor a segítő is köztük van.

Ujjcsúsztatással keresd meg a képernyőn az Eredmények címsort.

Az Eredmények címsort középtájt találod a képernyőn.

Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedhetsz a kiválogatott kontaktjaidon.

Ezeknek a kontaktoknak a nevében van san vagy sán.

Egyszer azt hallod, hogy Sándor a segítő.

A VoiceOver bemondja Sándor telefonszámát is.

A VoiceOver a következőket is mondja:

Mobil, szöveges üzenet, gomb.

Ebből tudhatod, hogy ez Sándor mobilszáma.

Sándor mobilszámára SMS üzenetet küldhetsz.

A bemondásból tudhatod, hogy ez egy gomb.

Dupla koppintással nyomd meg a gombot.

Ekkor a kiválogatott kontaktok eltűnnek a képernyőről.

Sándor neve és mobilszáma beíródik a címzett mezőbe.

Beírás nélkül is választhatsz kontaktot címzettnek.

A Címzett szövegmező aktív.

Használd a varázskoppintást a diktálás indításához.

Tehát koppints duplán két ujjaddal a képernyőn.

Tompa hangjelzést hallasz.

Mond be a mikrofonba, hogy Sándor.

Használd újra a varázskoppintást.

Egy magasabb hangjelzést hallasz.

Ebből tudhatod, hogy a diktálás befejeződött.

A VoiceOver bemondja, hogy Sándor.

Ebből tudhatod, hogy az iPhone jól hallja a beszédedet.

A Címzett mezőbe beíródik, hogy Sándor.

Viszont lehet, hogy mást hallasz.

A VoiceOver például azt mondja, hogy Szántó.

Ebből tudhatod, hogy az iPhone rosszul hallja a beszédedet.

A Címzett mezőbe most az van beírva, hogy Szántó.

Te viszont Sándornak akarsz üzenetet küldeni.

Ekkor töröld a Címzett mezőből, hogy Szántó.

Keresd meg a képernyőbillentyűzeten a Törlés billentyűt.

A Törlés billentyűt lent a jobb oldalon találod.

Emeld fel az ujjad a képernyőről.

Dupla koppintással nyomd meg a Törlés billentyűt.

Ezzel törlöd az utolsó betűt a mezőből.

Az utolsó betű például a hosszú ó.

A VoiceOver mély hangon bemondja a törölt betűt.

Újabb dupla koppintással folytasd a visszatörlést.

Ekkor a t betűt törlöd a mező végéről.

Dupla koppintásokkal töröld vissza a betűket.
Egyszer elérsz a mező elejére.
Koppanásszerű hang jelzi, hogy nem törölhetsz több betűt.
Ekkor a Címzett mező ismét üres.
Most újra megpróbálhatod a diktálást.
Használd a varázskoppintást a diktálás elindításához.
Mond be a mikrofonba, hogy Sándor.
Használd újra a varázskoppintást a diktálás befejezéséhez.
A VoiceOver bemondja, hogy Sándor.
Ebből tudhatod, hogy az iPhone most már jól hallja a beszédedet.
A Címzett mezőbe beíródik, hogy Sándor.
Jobbra seprésekkel keresd meg az Eredmények listáját.
Jobbra seprésekkel lépkedj a talált kontaktokon.
Egyszer a következőt hallod:
Sándor a segítő, mobil, szöveges üzenet, gomb.
Dupla koppintással nyomd meg a gombot.
Ekkor Sándor neve és mobilszáma beíródik a Címzett mezőbe.
A Címzett mező aktív marad.
Másik címzettet is megadhatsz.
Most viszont csak Sándornak akarsz üzenetet küldeni.

Üzenet beírása diktálással

Egyujjas jobbra seprésekkel keresd meg az Üzenet szövegmezőt.
Koppints duplán az Üzenet szövegmező aktiválásához.
Most beírhatod az SMS üzenet szövegét.
Az üzenetet diktálással is beírhatod.
A diktálás elindításához használd a varázskoppintást.
Mond be az üzenetedet a mikrofonba.

Az üzeneted beíródik az Üzenet szövegmezőbe.

A diktálás befejezéséhez ismét használd a varázskoppintást.

A VoiceOver visszamondja a bediktált üzenetedet.

Lehet, hogy az iPhone rosszul hallja a beszédedet.

Hallod, hogy más szöveget mond vissza a VoiceOver.

A rosszul beírt szöveget törölheted a szövegmezőből.

Egy ujjaddal koppints háromszor gyorsan a műveletek megjelenítéséhez.

Ekkor lehet, hogy a következőt hallod:

Az összes kijelölése, menüelem.

Lehet, hogy először nem hallod, hogy Összes kijelölése, menüelem.

Ekkor egy ujjal seperj balra.

Most meghallod, hogy Az összes kijelölése, menüelem.

Koppints duplán a menüelem aktiválásához.

Ekkor a VoiceOver bemondja a hibásan írt üzenetedet.

Ebből tudhatod, hogy a szöveg ki van jelölve.

A billentyűzeten a jobb oldalon érintsd meg a Törlés billentyűt.

Ezután koppints duplán az érintőképernyőn.

Ezzel törlöd az üzenet szövegét.

Ekkor a VoiceOver mély hangon bemondja a hibásan írt üzenetet.

A VoiceOver a mély hangú bemondással jelzi a törlést.

Most újra üres az Üzenet szövegmező.

Varázskoppintás után újra bediktálhatod az üzenetedet.

Ekkor például az iPhone jól érti a beszédedet.

A szövegmezőbe helyesen íródik be az üzeneted.

Újabb varázskoppintással állítsd le a diktálást.

Ekkor a VoiceOver visszamondja az üzeneted szövegét.

Egyszer elkészülsz az üzenet beírásával.

Ekkor elküldheted az üzenetet.

Tedd egy ujjadat a képernyőbillentyűzetre.
A billentyűzetről csúsztasd felfelé az ujjad a képernyőn.
A billentyűzet felett találsz az Üzenet szövegmezőt.
Az Üzenet szövegmezőn emeld fel az ujjadat a képernyőről.
Keresd meg a Küldés gombot.
A Küldés gombot a szövegmezőtől jobbra találsz.
Egy jobbra sepréssel is ráállhatsz a Küldés gombra.
Dupla koppintással megnyomhatod a Küldés gombot.
Ekkor az iPhone elküldi az SMS üzenetedet.
Most az Üzenet szövegmező ismét üres.
Második és harmadik és több üzenetet is írhatasz.
Az üzenetírás képernyőjét bezárhatod.
Ehhez használd a visszalépés mozdulatot.
A visszalépés mozdulatot már ismered.
Tedd két ujjadat a képernyőre.
Mozgasd a két ujjadat fel le fel le.
Mozgathatod a két ujjadat jobbra balra jobbra balra is.
Utána emeld fel a két ujjadat a képernyőről.
Visszakerülsz az Üzenetek alkalmazás fő képernyőjére.

Az üzenet címezése vagy írása közben meggondolhatod magad.
Ekkor is használhatod a visszalépés mozdulatot.
Az üzenet eltűnik.
Az üzenetírás képernyője bezáródik.
Visszakerülsz az Üzenet alkalmazás fő képernyőjére.

Új SMS üzenet írása más módon

Most az Üzenetek alkalmazás fő képernyőjén vagy.

A képernyő felső részén állsz.

Keresd meg az Írás gombot.

Egy ujjal seperj jobbra a képernyőn.

A VoiceOver bemondja a következőt:

Üzenetek, címsor.

Még egyszer seperj egy ujjal jobbra a képernyőn.

A VoiceOver azt mondja, hogy Írás, gomb.

Az Írás gombot egy ujjad csúsztatásával is megtalálhatod a képernyőn.

Az Írás gombot jobb oldalon felül találod a képernyőn.

Dupla koppintással nyomd meg az Írás gombot.

Ekkor megnyílik az Új üzenet képernyő.

Több hangjelzést hallhatsz.

A VoiceOver a következőt mondja:

Címzett, szövegmező.

Ebből tudhatod, hogy egy szövegmezőn vagy.

A szövegmezőbe az üzenet címzettjét írhatod be.

A VoiceOver azt is mondja, hogy szerkesztést végez.

Ebből tudhatod, hogy ez a szövegmező most aktív.

A képernyő alján a képernyőbillentyűzet látszik.

Az aktív szövegmezőbe írhatod a billentyűzetet.

A címzett szövegmezőbe beírhatod például a segítő telefonszámát.

Erre a telefonszámra küldöd az SMS üzenetet.

A telefonszám beírása a képernyőbillentyűzeten

Lehet, hogy Sándor nincs a kontaktjaid között.
Ekkor be kell írnod Sándor telefonszámát a Címzett mezőbe.
A telefonszám beírásához a diktálást nem használhatod.
A diktálás egyes számokat szövegesen ír be.
Viszont a telefonszámban csak számjegyeket használhatsz.
A képernyőbillentyűzeten most csak betűket találsz.
Csúsztasd egy ujjadat a Számok billentyű megkereséséhez.
A Számok billentyű a bal oldalon van a billentyűzet szélén.
A Számok billentyűt bal oldalon lent találod.
Koppints duplán a Számok billentyűn.
Ekkor a billentyűzet átvált a számbillentyűzetre.
A billentyűzet felső sorában találod a számokat.
Írd be Sándor telefonszámát.
Egyenként keresd meg a számokat az ujjaddal.
Emeld fel az ujjadat.
Koppints duplán a számjegy beírásához.
Hiba esetén használd a Törlés billentyűt.
A Törlés billentyűt a billentyűzet jobb oldalán találod.
A számjegy törlése után írd be a helyes számjegyet.
Végül Sándor telefonszáma a Címzett mezőben van.

Üzenetírás a billentyűzeten és gépelési stílusok

Jobbra seprésekkel keresd meg az Üzenet szövegmezőt.
Dupla koppintással aktiváld az Üzenet szövegmezőt.
A képernyőbillentyűzet ismét megjelenik a képernyő alján.
Most beírhatod az üzenetet a szövegmezőbe.

Az üzenet beírását lassúnak érezheted.

Most normál gépelési stílusban írsz.

A gépelési stílust megváltoztathatod.

Más gépelési stílusokkal gyorsabban írhatasz a képernyőbillentyűzeteken.

Viszont a gyors gépeléshez több ügyesség kell.

Írhatasz például tízujjas gépelési stílusban.

Ekkor egy ujjadat csúsztatod a billentyűzeten.

Hallod a billentyűket az ujjad alatt.

Hallod például a betűket.

Egyszer például meghallod a H betűt.

Felemeled az ujjad a képernyőről.

Ekkor a H betű beíródik a mezőbe.

A VoiceOver magas hangon bemondja a H betűt.

Ebből tudhatod, hogy a H betű a mezőben van.

Egy másik betű beírásához érintsd meg újra a képernyőbillentyűzetet.

Csúsztasd az ujjadat a billentyűkön.

Egyszer például meghallod az E betűt.

Emeld fel az ujjad a képernyőről.

Ekkor az E betű beíródik a mezőbe.

Tízujjas gépelési stílusban kevesebb kézmozdulatra van szükséged.

Dupla koppintás nélkül írhatod be a betűket és a számokat.

Dupla koppintás nélkül írhatod be a jeleket is.

Dupla koppintás nélkül törölheted a helytelenül beírt karaktereket.

Gyakorlással hamar megtalálhatod a betűket a képernyőbillentyűzeten.

Lehet, hogy rögtön jó betűt érintesz meg a képernyőn.

A VoiceOver bemondja a betűt.

Hallod, hogy ez a jó betű.

Azonnal felemelheted az ujjad a képernyőről.

A betű beíródik a mezőbe.

Tízujjas gépelési stílusban gyorsabban írhatasz.

Viszont figyelj oda a hibák javítására is.

Lehet, hogy nagyok az ujjaid.

Nehezen találod el a kis billentyűket az érintőképernyőn.

Lehet, hogy a tízujjas gépelési stílusban sokat hibázol.

Lehet, hogy neked a közvetlen érintéses gépelési stílus felel meg.

A közvetlen érintéses gépelési stílusban megkeresheted a billentyűket.

Az ujjad csúsztatásával keresheted meg a billentyűt.

A képernyő megérintésével is megtalálhatod a billentyűt.

Például csúsztatod az ujjad a képernyőbillentyűzeten.

Hallod a betűket az ujjad alatt.

Egyszer hallod, hogy a VoiceOver bemondja a H betűt.

Lehet, hogy rögtön a H betűnél érinted meg a képernyőt.

Felemeled az ujjadat a képernyőről.

Ekkor a H betű még nem íródik be.

Érintsd meg újra a képernyőt az ujjaddal a H betűnél.

Ekkor a H betű beíródik.

Lehet, hogy másodszor véletlenül más betűt érintesz meg.

Ekkor hallod, hogy a VoiceOver bemondja a másik betűt.

Viszont ezt a másik betűt a szokásos hangmagasságon mondja be.

Ebből tudhatod, hogy ez a másik betű nem íródik be.

A gépelési hiba nem kerül be a szövegmezőbe.

Ezután újból megkeresheted a H betűt.

Érintsd meg és engedd el és érintsd meg újra.

Ekkor a H betű beíródik a mezőbe.

Közvetlen érintéses gépelési stílusban közepesen gyorsan írhatasz.

Közvetlen érintéses gépelési stílusban kevesebb hibával írhatasz.

A gépelési stílust a Beállítások alkalmazásban állíthatod be.
A Beállításokban nyisd meg a Kisegítő lehetőségeket.
A Kisegítő lehetőségekben nyisd meg a VoiceOver.
A VoiceOver beállításáiban nyisd meg a Gépelést.
A Gépelési beállítások képernyőjén találod a gépelési stílust.
A Gépelési stílus beállításához kérj segítséget.
Próbáld ki a beírást az egyes gépelési stílusokban.
Az egyik gépelési stílust kényelmesnek találod majd.
Például a közvetlen érintéses gépelési stílust kényelmesnek találod.
Ezután ezt a gépelési stílust használd.
Például a közvetlen érintéses gépelési stílust használd.
Kérd meg a segítődet, hogy ezt a gépelési stílust állítsa be.
Kérd meg, hogy például a közvetlen érintéses gépelési stílust állítsa be.

Üzenet beírása ékezetes betűkkel

Lehet, hogy ékezetes betűt akarsz írni az SMS üzenetbe.
Például Á vagy É betűt akarsz írni az üzenetbe.
A képernyőbillentyűzeten csak ékezet nélküli betűket találsz.
Az ékezetes betűket csak lassan írhatod be.
Például az é betű beírásához keresd meg az E betűt.
Normál gépelési stílusban emeld fel az ujjad a képernyőről.
Egy ujjal koppints duplán.
Utána tartsd az ujjadat a képernyőn.
Ezt a mozdulatot hosszú koppintásnak is nevezik.
Várj egy kis ideig.
Egyszer egy hangjelzést hallasz.
Tízujjas gépelési stílusban viszont ne emeld fel az ujjadat a képernyőről.
Közvetlen érintéses gépelési stílusban se emeld fel az ujjadat.

Tartsd az ujjadat a betűn és várj egy kis ideig.

Egyszer egy hangjelzést hallasz.

A VoiceOver a következőket mondja:

Más karakterek is elérhetők.

A további karakterek megjelenítéséhez csúsztasd az ujját,
majd emelje fel az ujját a karakter kiválasztásához.

Most az E betűn tartod az ujjadat.

Lassan csúsztasd jobbra az ujjadat.

Egyszer azt hallod, hogy é.

Lehet, hogy a VoiceOver az e vesszőékezet szavakat mondja be.

Most az É betűn vagy.

Most emeld fel az ujjadat a képernyőről.

Ekkor az é betű beíródik a szövegmezőbe.

Hallod, hogy a VoiceOver magas hangon mondja be az é betűt.

Ebből tudhatod, hogy az é betű már a szövegmezőben van.

Ezzel a módszerrel írhatod az á és í betűt is.

Az A betűről jobbra csúsztasd az ujjadat az á betű beírásához.

Az I betűről balra csúsztasd az ujjadat a hosszú í betű beírásához.

Az O és az U betűt többféle ékezettel is írhatod.

A hosszú ó betű beírásához csúsztasd jobbra az ujjadat.

A rövid ö betű beírásához kicsit csúsztasd balra az ujjadat.

A hosszú ő betű beírásához jobban csúsztasd balra az ujjadat.

A hosszú ú betű beírásához kicsit csúsztasd balra az ujjadat.

A rövid ü betű beírásához jobban csúsztasd balra az ujjadat.

A hosszú ű betű beírásához még jobban csúsztasd balra az ujjadat.

Az ékezetes betűk beírását nehéznek találhatod.

SMS üzeneteket ékezetes betűk nélkül is írhatod.

Viszont az ékezet nélküli üzeneteket mások félreérthetik.
A fontos szavakban használd az ékezetes betűket.
Elég az egyszerűbb ékezetes betűket használnod.
Elég például az Á és az É és az Ö és az Ü betűt használnod.

A fontos információkat a billentyűzeten írd be az üzenetbe.
Fontos információ például egy cím vagy egy cég neve.
Fontos információ egy rövidítés vagy egy telefonszám is.
Az üzenet többi részét viszont diktálhatod is.

További lehetőségek a képernyőbillentyűzeten

Lehet, hogy véletlenül rossz betűt írsz be.
A képernyőbillentyűzet jobb szélén találod a Törlés billentyűt.
Előbb érintsd meg a Törlés billentyűt egyszer.
Emeld fel az ujjadat.
Majd koppints duplán a képernyőn.
Ezzel törlöd az utolsó betűt a szövegmezőből.
A Törlés gomb alatt találod a Return billentyűt.
A Return szót ritörnnnek mondják.
Dupla koppintással nyomhatod meg a Return billentyűt.
Ekkor új sor kezdődik a szövegmezőben.
A betűbillentyűk alatt középen találod a Szóköz billentyűt.
Ezzel szóközt írhatasz a szavak közé.
Lehet, hogy nagybetűt akarsz írni.
Ekkor keresd meg a SHIFT billentyűt a bal oldalon.
Koppints duplán a SHIFT billentyűn.
Ezután írd be egy betűt.
Ekkor nagybetű íródik a szövegmezőbe.

Észreveheted, hogy csak betűk vannak a billentyűzeten.
A billentyűzet bal szélén találod a Számok billentyűt.
Dupla koppintással átválthatsz a számbillentyűzetre.
Ekkor a billentyűzet felső sorában vannak a számok.
A többi sorban írásjeleket és más jeleket találsz.
A számbillentyűzetet már ismered.
A számbillentyűzet bal szélén találod a Betűk billentyűt.
Ezzel visszaválthatsz a betűbillentyűzetre.
A Betűk billentyű helyett megnyomhatod a Szimbólumok billentyűt.
A Szimbólumok billentyű a Betűk billentyű alatt van.
A szimbólumbillentyűzeten speciális jeleket írhatasz be.
Például beírhatod a csillagjelet vagy az aláhúzásjelet.
A szimbólumbillentyűzetről visszaválthatsz a számbillentyűzetre.
A szimbólumbillentyűzetről visszaválthatsz a betűbillentyűzetre is.

A beírt üzenet elküldése

Egyszer elkészülsz az üzenet beírásával.
Ekkor elküldheted az üzenetet.
A billentyűzetről csúsztasd felfelé az ujjad a képernyőn.
A billentyűzet felett találod az Üzenet szövegmezőt.
Az Üzenet szövegmezőn emeld fel az ujjadat a képernyőről.
Keresd meg a Küldés gombot.
A Küldés gombot a szövegmezőtől jobbra találod.
Egy jobbra sepréssel is ráállhatsz a Küldés gombra.
Dupla koppintással megnyomhatod a Küldés gombot.
Ekkor az iPhone elküldi az SMS üzenetedet.
Most az Üzenet szövegmező ismét üres.
Második és harmadik és több üzenetet is írhatasz.

Az üzenetírás képernyőjét bezárhatod.

Ehhez használd a visszalépés mozdulatot.

A visszalépés mozdulatot már ismered.

Visszakerülsz az Üzenetek alkalmazás fő képernyőjére.

Az üzenet címezése vagy írása közben meggondolhatod magad.

Ekkor is használhatod a visszalépés mozdulatot.

Az üzenet eltűnik.

Az üzenetírás képernyője bezáródik.

Visszakerülsz az Üzenet alkalmazás fő képernyőjére.

Üzenetek olvasása

Az üzenetek alkalmazás fő képernyőjén beszélgetések vannak.

A beszélgetések üzenetváltások közt és egy másik ember között.

Az Üzenetek alkalmazás beszélgetésbe teszi az üzenetváltásaidat.

Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedhetsz a beszélgetéseken.

Egyujjas balra seprésekkel visszafelé lépkedhetsz a beszélgetéseken.

Egy jobbra sepréssel először például egy beszélgetésre lépsz Sándorral.

Egy újabb jobbra sepréssel például egy beszélgetésre lépsz Péterrel.

A jobbra vagy balra seprés után a VoiceOver információkat mond be.

A VoiceOver felolvassa a legújabb üzenetet a beszélgetésben.

Ebből megtudod a legújabb üzenet feladóját.

A VoiceOver például azt mondja, hogy Sándor.

Ebből tudhatod, hogy az üzenetet Sándor küldi.

A VoiceOver bemondhatja, hogy Olvasatlan.

Ebből tudhatod, hogy ezt az üzenetet még nem ismered.

A VoiceOver felolvassa az üzenetet is.

A VoiceOver például felolvassa a következőt:

Szia, szerdán 8:30-kor találkozunk az állomáson.
Ezután a VoiceOver bemondja az üzenet küldési idejét.
A VoiceOver például azt mondja, hogy Tegnap.
Ebből tudhatod, hogy ez Sándor tegnapi üzenete.

Navigálás a szövegben a rotorral

Lehet, hogy egy dolgot nem hallasz jól a felolvasott üzenetben.
Például egy nevet vagy egy rövidítést nem hallasz jól.
Például egy telefonszámot vagy egy kódot nem hallasz jól.
Az üzenetet kisebb lépésekben is olvashatod.
Az üzenetet például karakterenként vagy szavanként is olvashatod.
A lépések nagyságát a rotoron állíthatod be.
A rotor a VoiceOver egyik fontos lehetősége.
A rotor elforgatásához két ujjadat kell használnod az érintőképernyőn.
Először használd a hüvelykujjadat és a mutatóujjadat.
Érintsd meg két ujjaddal a képernyőt.
Hagyj egy kis távolságot a két ujjad között a képernyőn.
Tartsd a két ujjadat a képernyőn.
Gondold azt, hogy egy tekerhető gomb van a két ujjad között.
A két ujjaddal csinálj jobbra tekerő mozdulatot a képernyőn.
Forgasd el a kezéd jobbra a két ujjaddal együtt.
Az ujjaidat közben végig tartsd a képernyőn.
Sercegő hangot hallasz.
Ebből tudhatod, hogy az iPhone érzékeli a tekerő mozdulatot.
Ekkor jobbra tekered a rotort.
A mutatóujjad helyett egy másik ujjadat is használhatod.
Például használhatod a középső ujjadat.
Lehet, hogy így kényelmesebben tudod elforgatni a rotort.

A hüvelykujjad helyett is használhatod egy másik ujjadat.

Például használhatod a mutatóujjadat.

Lehet, hogy így kényelmesebben tudod elforgatni a rotort.

A rotorral a VoiceOver lehetőségeit használhatod.

A sercegő hang közben a VoiceOver egyszer a következőt mondja:

Karakterek.

Ez a következő lehetőség a rotoron.

Most karakter módban vagy.

Karakter módban karakterenként lépkedhetsz az üzenetben.

A karakterenkénti mozgáshoz egy ujjal lefelé vagy felfelé seperhetsz.

A rotort forgasd tovább jobbra.

Folytatódik a sercegő hang.

A sercegő hang közben a VoiceOver egyszer azt mondja, hogy Szavak.

Ez a következő lehetőség a rotoron.

Most szó módban vagy.

Szó módban szavanként lépkedhetsz az üzenetben.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedhetsz szavanként az üzenetben.

Egy lefelé seprésre azt hallod, hogy Szia.

Még egy lefelé seprésre azt hallod, hogy szerdán.

Újabb lefelé seprésre azt hallod, hogy 8:30-kor.

Ez a találkozás időpontja.

Lehet, hogy az időpontot nem hallod jól.

Egyujjas felfelé seprésekkel lépkedhetsz szavanként visszafelé.

Egy felfelé seprésre ismét azt hallod, hogy 8:30-kor.

Most az időpont elején állsz.

A rotoron válts át karakter módra.

Ehhez használj kétujjas balra tekerő mozdulatot a képernyőn.

Hallod a sercegő hangot.

Egyszer a VoiceOver azt mondja, hogy Karakterek.

Ebből tudhatod, hogy most ismét karakter módban vagy.
Karakter módban karakterenként lépkedhetsz az üzenetben.
Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedhetsz karakterenként az üzenetben.
Egyujjas felfelé seprésekkel visszafelé lépkedhetsz karakterenként.
Egy lefelé seprésre azt hallod, hogy Nyolc.
Egy újabb lefelé seprésre azt hallod, hogy Kettőspont.
Egy újabb lefelé seprésre azt hallod, hogy Három.
A következő lefelé seprésre pedig azt hallod, hogy Nulla.
Ebből tudhatod, hogy nyolc óra harminc perc a találkozás időpontja.
Tehát fél kilenckor találkoztok.

További lehetőségek a rotoron

A rotort tovább tekerheted jobbra vagy balra.
A rotoron további lehetőségeket is találsz.
Bizonyos lehetőségeket találsz a rotoron egy üzenet olvasásakor.
Más lehetőségeket találsz a rotoron a szövegmezőkben.
Más lehetőségeket találsz a rotoron egy weboldal böngészése közben.
A rotor forgatását bármikor abbahagyhatod.
A VoiceOver megjegyzi a rotor helyzetét.
A levegőben a kezedet ismét kényelmes irányba fordíthatod.
Ezután két ujjaddal ismét megérintheted a képernyőt.
Folytathatod a tekerő mozdulatot.
A rotor átfordul a következő lehetőségre.
Lehet, hogy a rotort túltekered a keresett lehetőségen.
Például szó módra akarsz váltani.
A sercegő hang közben azt hallod, hogy Szavak.
Véletlenül továbbtekered a rotort.
Ekkor például azt hallod, hogy Címsorok.

Ebből tudhatod, hogy a rotor már nem a szó módon van.

Tartsd a két ujjad a képernyőn.

Tekerd visszafelé a rotort.

Hallod a sercegő hangot.

A VoiceOver egyszer azt mondja, hogy Szavak.

Ebből tudhatod, hogy a rotor most a szó módon van.

Ekkor emeld fel az ujjaidat a képernyőről.

A rotor tekerését nehéznek érezheted.

Lehet, hogy a VoiceOver félreérti a tekerési mozdulatot.

A rotor tekerésére más módszert is kipróbálhatsz.

A rotor jobbra forgatásához például próbáld ki a következőt:

Érintsd meg két ujjaddal a képernyőt.

Az egyik ujjadat tartsd mozdulatlanul.

A másik ujjadat csúsztasd a képernyőn felfelé.

Lehet, hogy hallod a sercegő hangot.

Ebből tudhatod, hogy a VoiceOver érzékeli a rotormozdulatot.

Most jobbra forgatod a rotort.

Végül emeld fel a két ujjadat a képernyőről.

A rotor balra forgatásához például próbáld ki a következőt:

Érintsd meg két ujjaddal a képernyőt.

Az egyik ujjadat tartsd mozdulatlanul.

A másik ujjadat csúsztasd a képernyőn lefelé.

Lehet, hogy hallod a sercegő hangot.

Ebből tudhatod, hogy a VoiceOver érzékeli a rotormozdulatot.

Most balra forgatod a rotort.

Végül emeld fel a két ujjadat a képernyőről.

Egy harmadik módszert is kipróbálhatsz.
Érintsd meg két ujjaddal a képernyőt.
Ezt a kezedet és az ujjaidat tartsd mozdulatlanul.
Inkább a telefont forgasd el a másik kezeddal.
Közben végig tartsd a két ujjadat az érintőképernyőn.
Lehet, hogy hallod a sercegő hangot.
Ebből tudhatod, hogy a VoiceOver érzékeli a rotormozdulatot.

Beszélgetések

Az Üzenetek alkalmazás fő képernyőjén beszélgetések vannak.
Egy beszélgetésben egy vagy két vagy több üzenet van.
A beszélgetésedben Sándorral például három üzenet van.
A fő képernyőn csak a legújabb üzenetet hallhatod a beszélgetésből.
Például Sándor legújabb üzenetét hallod a beszélgetésekből.
Lehet, hogy téged érdekelnek a korábbi üzenetek is a beszélgetésben.
Ehhez nyisd meg a beszélgetést Sándorral.
A beszélgetést dupla koppintással nyithatod meg.
Ekkor a beszélgetés egy saját képernyőn nyílik meg.
A képernyő felső részén a másik ember nevét találod.
Például azt találod a képernyő felső részén, hogy Sándor.
Lehet, hogy a másik ember telefonszámát találod a képernyő tetején.
Lejjebb megtalálod az utolsó üzenetet.
A VoiceOver már nem mondja az üzenetre, hogy Olvasatlan.
Az üzenet látszik a képernyőn.
Az iPhone úgy gondolja, hogy el is olvasod az üzenetet.
Az üzenetek egy listában vannak.
A képernyőn a lista vége látszik.
A lista végén alul vannak az új üzenetek.

A lista elején vannak a régi üzenetek.

Egyujjas balra seprésekkel lépkedhetsz a régebbi üzenetekre a listában.

Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedhetsz vissza az újabb üzenetekre.

Az üzenetben lehet, hogy link is van.

A link például egy weboldal címe lehet.

Seprésekkel ráléphetsz a linkre.

Sándor üzenetében például linket találsz a vonatok menetrendjére.

A VoiceOver a linkre például a következőt mondja:

Vasúti menetrend, link.

Dupla koppintással aktiválhatod a linket.

Ekkor átkerülsz a Safari böngészőbe.

A vasúti menetrend weboldala megnyílik a Safari böngészőben.

Elolvashatod a menetrendet.

Utána visszaléphetsz az Üzenetek alkalmazásba.

Ehhez érintsd meg az Értesítési sáv első ikonját.

Az Értesítési sávot a képernyő tetején találod.

Az első ikont a képernyő bal felső sarkában keresd.

A következőt hallod:

Visszalépés ide: Üzenetek, gomb.

Koppints duplán a visszalépéshez.

Ekkor a Safari böngésző eltűnik a képernyőről.

Visszakerülsz az Üzenetek alkalmazásba.

Ismét a beszélgetések képernyőjén vagy.

Lehet, hogy az üzenetben link van egy zenére vagy videóra.

Dupla koppintással aktiváld a linket.

Átkerülsz a Safari böngészőbe.

A böngésző elkezd a zene vagy a videó lejátszását.

A lejátszást megállíthatod a varázskoppintással.

Ehhez koppints két ujjaddal kétszer gyorsan a képernyőn.
A varázskoppintással folytathatod is a lejátszást.
A lejátszást később ismét megállíthatod a varázskoppintással.
A böngészőből visszaléphetsz az Üzenetek alkalmazásba.
A képernyő bal felső sarkában keresd meg a következőt:
Visszalépés ide: Üzenetek, gomb.
Koppints duplán a képernyőn.
A Safari eltűnik a képernyőről.
Visszakerülsz a beszélgetések képernyőjére.

SMS üzenetben válaszolhatsz Sándornak.
A képernyő aljához közel találsz az Üzenet szövegmezőt.
Az ujjad csúsztatásával keresheted meg az Üzenet szövegmezőt.
Dupla koppintással aktiválhatod az Üzenet szövegmezőt.
Varázskoppintással elindíthatod a diktálást.
Bemondhatod az üzenet szövegét a mikrofonba.
A bemondott szöveg beíródik a szövegmezőbe.
Újabb varázskoppintással leállíthatod a diktálást.
Egyujjas jobbra sepréssel a Küldés gombra léphetsz.
Dupla koppintással megnyomhatod a Küldés gombot.
Ekkor az iPhone elküldi az üzenetedet.
A Beszélgetés képernyőjén maradsz.
Most a válaszüzeneted van a lista alján.
A VoiceOver a következőt mondja a válaszüzeneted előtt:
Az ön szöveges üzenete.
Ebből tudhatod, hogy ez a te elküldött üzeneted Sándornak.
Lehet, hogy a másik ember hamar válaszol az üzenetedre.
A beszélgetés képernyőjén a választ is elolvashatod.
Könnyen küldhetsz újabb üzenetet a beszélgetőtársadnak.

Lehet, hogy a beírt üzenetet mégsem akarod elküldeni.

A beírt üzenetet törölheted a szövegmezőből.

Egy ujjaddal koppints háromszor gyorsan a műveletek megjelenítéséhez.

Ekkor lehet, hogy a következőt hallod:

Az összes kijelölése, menüelem.

Lehet, hogy először nem hallod ezt a szöveget.

Ekkor egy ujjal seperj balra.

Most meghallod azt, hogy Az összes kijelölése, menüelem.

Koppints duplán a menüelem aktiválásához.

Ekkor a VoiceOver bemondja az üzenetedet.

Ebből tudhatod, hogy a szöveg ki van jelölve.

A billentyűzeten a jobb oldalon érintsd meg a Törlés billentyűt.

Ezután koppints duplán az érintőképernyőn.

Ezzel törlöd az Üzenet szövegét.

Ekkor a VoiceOver mély hangon bemondja az üzenetedet.

A mély hangú bemondással jelzi a törlést.

Most újra üres az Üzenet szövegmező.

Lehet, hogy abba akarod hagyni a beszélgetést.

A beszélgetés képernyőjét bezárhatod a Vissza gombbal.

A Vissza gombot fent a bal oldalon találod a képernyőn.

A Vissza gombot dupla koppintással nyomhatod meg.

Az üzenet képernyőjét bezárhatod a visszalépés mozdulattal is.

Lehet, hogy a visszalépés mozdulat nem zárja be a képernyőt.

Ekkor keresd meg a Mégsem gombot fölül a képernyőn.

A Mégsem gombot felül a jobb oldalon találod.

Dupla koppintással megnyomhatod a Mégsem gombot.

Ekkor az üzenet képernyője bezáródik.

Visszakerülsz az Üzenetek alkalmazás fő képernyőjére.

Lehet, hogy törölni akarsz a beszélgetést.

Ehhez egy ujjal seprj lefelé az Üzenetek alkalmazás fő képernyőjén.

Egyujjas lefelé seprésekkel választhatsz a lehetőségek közül.

Egyszer azt hallod, hogy Törlés.

Dupla koppintással aktiválhatod a Törlés lehetőséget.

Ekkor egy jelzés jelenik meg a képernyőn.

A jelzésben a következő kérdést hallod:

Szeretné törölni ezt a beszélgetést?

Lehet, hogy meggondolod magad.

A visszalépés mozdulattal bezárhatod a jelzést.

A Mégsem gombbal is bezárhatod a jelzést.

Visszakerülsz az Üzenetek alkalmazás fő képernyőjére.

A beszélgetés megmarad.

Viszont a jelzés képernyőjén valóban törölheted a beszélgetést.

Jobbra sepréssel a Törlés gombra léphetsz.

A Törlés gombot dupla koppintással nyomhatod meg.

Ezzel törlöd a beszélgetést és a jelzés eltűnik a képernyőről.

Visszakerülsz az Üzenetek fő képernyőjére.

A beszélgetés eltűnik a listából.

A beszélgetés összes üzenete törlődik.

Például törlődik a beszélgetésed Sándorral.

Törlődik a három üzenet is a beszélgetésben.

Kilépés az Üzenetek alkalmazásból

Az Üzenetek alkalmazásból visszaléphetsz a Kezdőképernyőre.

Ehhez nyomd le röviden a Főgombot.

Sok iPhone típuson egy kézmozdulattal léphetsz a Kezdőképernyőre.

Ekkor például azt hallod, hogy Dokk, Üzenetek.

Ebből tudhatod, hogy a Kezdőképernyőn az Üzenetek ikonján vagy.

Azt is tudhatod, hogy a Dockon vagy.

Mail alkalmazás

A Mail alkalmazásban elolvashatod az e-mail-üzeneteket.

A Mail alkalmazásban válaszolhatsz az e-mail-üzenetekre.

A Mail alkalmazásból e-mail-üzeneteket küldhetsz másoknak.

A mail szót mélnek mondják.

Kapcsold ki a szálakra rendezést.

A szálakra rendezést a Beállítások alkalmazásban találod.

A Beállítások alkalmazásban koppints duplán a Mail lehetőségre.

A szálakra rendezés kikapcsolásához kérj segítséget.

Most a Kezdőképernyőn vagy.

Keresd meg a Mail alkalmazás ikonját.

Az ujjaddal vagy seprésekkel keresd meg az alkalmazás ikonját.

A Mail alkalmazás ikonját például bal oldalon fent találod.

Egyszer a VoiceOver bemondja, hogy Mail.

Például azt is bemondhatja, hogy öt olvasatlan e-mail.

Ebből tudhatod, hogy öt olvasatlan üzeneted van.

Az e-mail szót ímélnék mondják.
Koppints duplán az érintőképernyőn.
Ezzel megnyitod a Mail alkalmazást.
A Kezdőképernyő eltűnik.
A képernyőn megjelenik a Mail alkalmazás.
Ekkor hangjelzést hallhatsz és a VoiceOver a következőt mondja:
Küldés e-mailben.
Ebből tudhatod, hogy a Mail alkalmazásban vagy.
Ezután a VoiceOver például bemondja, hogy Szerkesztés, gomb.

Most a Mail alkalmazás fő képernyőjén vagy.
A fő képernyőn felül a Fiókok címsort találsz.
Lehet, hogy csak egy e-mail-fiókid van beállítva a Mail alkalmazásban.
Ekkor a fő képernyőn az üzenetmappák látszanak.
Az üzenetmappákban e-mail-üzenetek vannak.
Téged a bejövő üzenetek érdekelnek.
A bejövő üzeneteket másoktól kapsz.
Egyujjasként jobbra seprésekkel fedezd fel a képernyőt.
A VoiceOver egyszer azt mondja, hogy Bejövő.
Azt is mondhatja például, hogy öt olvasatlan üzenet.
Ebből tudhatod, hogy öt olvasatlan üzeneted van.
Koppints duplán a bejövő üzenetek mappájának megnyitásához.
A VoiceOver azt mondja, hogy Fiókok, Vissza gomb.
Ezzel a gombbal visszalépsz a Mail alkalmazás fő képernyőjére.
A Bejövő üzenetek képernyőjén a beérkezett üzenetek listáját találod.
Az üzenetek listájával a következő alfejezetben foglalkozunk.

Lehet, hogy több e-mail-fiókid is be van állítva a Mail alkalmazásban.
Ekkor a fő képernyőn az e-mail-fiókok látszanak.

Téged az összes bejövő üzenet érdekel.
A bejövő üzeneteket másoktól kapod.
Egyujjas jobbra seprésekkel fedezd fel a képernyőt.
A VoiceOver egyszer a következőt mondja:
Az összes bejövő.
Azt is mondhatja, hogy például öt olvasatlan üzenet.
Ebből tudhatod, hogy öt olvasatlan üzeneted van.
Koppints duplán az érintőképernyőn.
Ezzel az összes bejövő üzenet képernyőjére lépsz.
A VoiceOver azt mondja, hogy Fiókok, Vissza gomb.
Ezzel a gombbal visszaléphetsz a Mail alkalmazás fő képernyőjére.
A visszalépés mozdulattal is visszaléphetsz a Mail fő képernyőjére.
Az összes bejövő üzenet képernyőjén a beérkezett üzenetek látszanak.
Itt egy helyen találod a bejövő üzeneteket az összes e-mail-fiókokból.
Az üzenetek listájával a következő alfejezetben foglalkozunk.

Üzenetek listája

Az üzenetek listáját röviden üzenetlistának is nevezik.
Az üzenetlistában találod az e-mail-üzeneteket.
A Bejövő üzenetek képernyőjén a beérkezett üzenetek listáját találod.
Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedhetsz az üzeneteken.
Egyujjas balra seprésekkel visszafelé lépkedhetsz az üzeneteken.
Az új üzeneteket a lista elején találod.
Az új e-mail-üzenetek érkezését egy fuvolaszerű hang jelzi.
Az új e-maileket és az új SMS-eket más-más hang jelzi.
Az SMS-üzenetek érkezését az értesítési hang jelzi.
Az új e-mail-üzenetek érkezését egy rezgés is jelezheti.
Néma üzemmódban az e-mail-üzenetek érkezését csak egy rezgés jelzi.

Most a bejövő üzenetek listáján vagy.

A VoiceOver egyszer például azt mondja, hogy Olvasatlan.

Ebből tudhatod, hogy ez egy még olvasatlan új üzenet.

A VoiceOver például azt is mondja, hogy Sándor.

Ebből tudhatod, hogy ezt az üzenetet Sándor küldi.

A VoiceOver például azt is mondja, hogy Kirándulás.

Ez az üzenet tárgya.

Ebből tudhatod, hogy az üzenet a kirándulásról szól.

A VoiceOver például azt is mondja, hogy tizenkettő óra harminc perc.

Ez a küldés időpontja.

Régebbi üzeneteknél a VoiceOver ehelyett azt mondhatja, hogy Tegnap.

A még régebbi üzeneteknél a VoiceOver a küldés napját mondja be.

Például azt mondja, hogy péntek.

A nagyon régi üzeneteknél a VoiceOver a küldés dátumát mondja be.

A VoiceOver végül azt is bemondhatja, hogy Vannak mellékletei.

Ebből tudhatod, hogy az üzenethez csatolva van egy vagy két fájl.

Az üzenethez három vagy több fájl is lehet csatolva.

A csatolt fájlokat megnyithatod vagy mentheted.

A csatolt fájlokat tovább is küldheted.

A csatolt fájlokkal később foglalkozunk.

Üzenet olvasása

Most például Sándor olvasatlan üzenetén állsz a listában.

Dupla koppintással megnyithatod az üzenetet.

Hangjelzés után például azt hallod, hogy Szia.

A Szia az üzenet első sora.

Az első sorban Sándor üdvözl téged.

Az üdvözlés előtt is vannak dolgok a képernyőn.

Megtalálhatod a feladót és a címzettet és a küldés időpontját.

Megtalálhatod az üzenet tárgyát is.

Ezeket az információkat már ismered.

Ezek az információk most nem érdekelnek téged.

Bal oldalon fent találhatod a Vissza gombot.

Ezzel bezárhatod az üzenetet és visszaléphet az üzenetlistába.

A Vissza gomb helyett használhatod a visszalépés mozdulatot is.

A visszalépés mozdulatot már ismered.

Most viszont az üzenet első során állsz.

A VoiceOver fel tudja olvasni az egész üzenetet.

Ehhez seperj két ujjaddal lefelé a képernyőn.

Ezzel elindítod a folyamatos olvasást.

Az olvasás a jelenlegi helytől kezdődik a szövegben.

Sándor például a következőt írja:

Szia!

Holnap reggel nyolckor találkozunk.

Hozzá magaddal innivalót.

Üdvözlettel: Sándor.

A VoiceOver végigolvassa az üzenetet.

A felolvasást megállíthatod egy kézmozdulattal.

Egyszerre két ujjaddal röviden érintsd meg a képernyőt.

Ezt kétujjas szimpla koppintásnak nevezik.

Ekkor a VoiceOver beszéde megáll.

Kicsit később folytathatod a felolvasást.

Ehhez újra érintsd meg két ujjaddal röviden a képernyőt.

A VoiceOver tovább olvassa az üzenetet.

Az olvasás megállítása után lehet, hogy más kézmozdulatot használsz.

Ezután már nem folytathatod a felolvasást a kétujjas koppintással.
Ekkor kétujjas lefelé sepréssel indíthatod újra a folyamatos felolvasást.

Az üzenet megnyitása után időnként nem az üzenet elején állsz.

Például a Szia üdvözlés helyett máshol vagy a képernyőn.

Az ujjad csúsztatásával megkeresheted az üzenet elejét.

Az üzenet elejét a halkító gombhoz közel találod a képernyőn.

Probléma esetén indíts felolvasást a képernyő tetejétől.

Ehhez seperj gyorsan két ujjaddal felfelé.

Más információk felolvasása után egyszer hallod majd az üzenetet is.

Az üzenetet egyujjas seprésekkel is elolvashatod.

Jobbra seprésekkel bekezdésenként lépkedhetsz az üzenetben.

Egy bekezdésben általában egy gondolat van.

A bekezdések új sorban kezdődnek.

Balra seprésekkel visszafelé lépkedhetsz a bekezdéseken.

Az üzenetben lehet, hogy link is van.

A link például egy weboldal címe lehet.

Seprésekkel ráléphetsz a linkre.

Például holnap Dobogókőre kirándultok.

Sándor üzenetében például linket találsz Dobogókő weboldalára.

A VoiceOver a linkre például a következőt mondja:

Dobogókő weboldala, link.

Dupla koppintással aktiválhatod a linket.

Ekkor átkerülsz a Safari böngészőbe.

Dobogókő weboldala megnyílik a Safari böngészőben.

Elolvashatod a weboldalt.

Utána visszaléphetsz a Mail alkalmazásba.

Ehhez érintsd meg az Értesítési sáv első ikonját.

Az Értesítési sávot a képernyő tetején találod.

Az első ikont a képernyő bal felső sarkában keresd.

A következőt hallod:

Visszalépés ide: Mail, gomb.

Koppints duplán a visszalépéshez.

Ekkor a Safari böngésző eltűnik a képernyőről.

Visszakerülsz Sándor e-mail-üzenetébe.

Lehet, hogy az üzenetben egy zenére vagy videóra is van link.

Jobbra seprésekkel lépj a zene vagy videó linkjére.

Dupla koppintással aktiváld a linket.

Átkerülsz a Safari böngészőbe.

A böngésző elkezd a zene vagy a videó lejátszását.

A lejátszást megállíthatod a varázskoppintással.

Ehhez koppints két ujjaddal kétszer gyorsan a képernyőn.

A varázskoppintással folytathatod is a lejátszást.

A lejátszást később ismét megállíthatod a varázskoppintással.

A böngészőből visszaléphetesz a Mail alkalmazásba.

A képernyő bal felső sarkában keresd meg a következőt:

Visszalépés ide: Mail, gomb.

Koppints duplán a képernyőn.

A Safari eltűnik a képernyőről.

Visszakerülsz Sándor e-mail-üzenetébe.

Az üzenetben lehet, hogy egyes dolgokra jobban oda akarsz figyelni.

Az üzenetet szavanként is olvashatod.

Ehhez használd a kétujjas jobbra vagy balra tekerés mozdulatot.

Ezzel forgasd a rotort a Szavak lehetőségre.

A rotor használatát már ismered.

Most egyujjas lefelé seprésekkel szavanként lépkedhetsz a szövegben.

Egyujjas felfelé seprésekkel szavanként visszafelé lépkedhetsz.
Lehet, hogy egy szót pontosan meg akarsz ismerni.
Ehhez fordasd a rotort a Karakterek lehetőségre.
Ehhez végezz két ujjal balra forgatás mozdulatot a képernyőn.
Most egyujjas lefelé seprésekkel karakterenként lépkedhetsz a szóban.
Egyujjas felfelé seprésekkel karakterenként visszafelé lépkedhetsz.
Egyes e-mailek szövege hosszú lehet.
Például egy útibeszámoló vagy egy hírlevél szövege hosszú lehet.
A hírlevelekben lehet, hogy címsorok is vannak.
Végezz kétujjas jobbra forgatást a képernyőn.
Ezzel a rotort a Címsorok lehetőségre állíthatod.
Egyujjas lefelé seprésekkel végiglépkedhetsz a címsorokon.
Egyujjas felfelé seprésekkel visszafelé lépkedhetsz a címsorokon.
Így gyorsabban tájékozódhatsz az üzenet hosszú szövegében.
Egyszer megtalálod a megfelelő címsort.
Ekkor egyujjas jobbra seprésekkel olvashatod tovább a szöveget.
Ehelyett kétujjas lefelé sepréssel a folyamatos olvasást is elindíthatod.

Az üzenethez egy vagy több fájl is csatolva lehet.
A csatolt fájlokat mellékletnek nevezik.
Sándor például csatolhat egy dokumentumot vagy egy zenét.
A mellékleteket az üzenet végén találod.
Érintsd meg a képernyőt lent az eszközsornál.
A négyujjas koppintás mozdulatot is használhatod a képernyő alján.
Balra seprésekkel lépkedj visszafelé az elemeken.
Egyszer például a következőt hallod:
Dobogókő turistaútjai.docx, harmincöt kilobájt, melléklet.
Ebből tudhatod, hogy a mellékelt fájlnak Dobogókő turistaútjai a neve.
A docx kiterjesztésből tudhatod, hogy a melléklet Word dokumentum.

A Word dokumentumokat megnyithatod a Mail alkalmazásból.
A megnyitott Word dokumentumokat elolvashatod az iPhone-on.
A harmincöt kilobájt a csatolt fájl mérete.
Ebből tudhatod, hogy ez egy rövid dokumentum.
Végül a Melléklet bemondásból tudhatod, hogy egy csatolt fájl állsz.

Dupla koppintással megnyithatod a mellékletet.
Új képernyőre kerülsz.
A Word dokumentum szövegét elolvashatod ezen a képernyőn.
Kétujjas lefelé sepréssel elindíthatod a folyamatos olvasást.
Kétujjas szimpla koppintással megállíthatod az olvasást.
Kétujjas felfelé sepréssel a szöveg elejére léphetsz.
Ekkor is elkezdődik a folyamatos olvasás.

A jobb oldalon fent találod a Megosztás gombot.
Dupla koppintással megnyomhatod a Megosztás gombot.
Megjelenik egy képernyő a megosztási lehetőségekkel.
Elküldheted a fájlt másoknak e-mail-ben vagy más üzenetben.
Elküldheted a fájlt más alkalmazások segítségével is.
A vágólapra másolhatod a fájlt.
Ezután beillesztheted más helyre a fájlt.
Mentheted is a fájlt a Fájlok alkalmazás segítségével.
A megosztási lehetőségek használatához kérj segítséget.
A megosztási képernyőt a Bezárás gombbal zárhatod be.
A megosztási képernyőt a visszalépés mozdulattal is bezárhatod.
Ekkor visszakerülsz a csatolt dokumentum szövegébe.

A képernyőt a dokumentum szövegével szintén bezárhatod.
A Kész gombot fent a bal oldalon találod.

Dupla koppintással megnyomhatod a Kész gombot.
Ekkor az olvasási képernyő bezáródik.
Az olvasási képernyőt a visszalépés mozdulattal is bezárhatod.
Ekkor visszakerülsz Sándor üzenetébe.

Válaszüzenet írása

Most Sándor üzenetében vagy.
Sándor üzenetére választ küldhetsz.
A képernyőn alul keresd meg az eszközsort.
A négyujjas koppintás mozdulatot is használhatod alul a képernyőn.
Az eszközsoron az ujjad csúsztatásával hasznos lehetőségeket találsz.
Egyujjas jobbra vagy balra seprésekkel is lépkedhetsz a lehetőségeken.
Egyszer a következőt hallod:
További műveletek, gomb.
Egyujjas dupla koppintással aktiváld a gombot.
A képernyő alsó felén megjelennek a lehetőségek.
Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedhetsz a lehetőségeken.
Egyujjas balra seprésekkel visszafelé lépkedhetsz a lehetőségeken.
Először egy címsort találsz Sándor nevével és az üzenete időpontjával.
A következő sepréssel a Bezárás gombra kerülsz.
Ezzel eltüntetheted a lehetőségeket a képernyőről.
Egy ujjal seperj még egyszer jobbra.
Ekkor azt hallod, hogy Válasz.
Ezt aktiválhatod a válasz írásához.
Egy ujjal koppints duplán a képernyőn.
Ekkor új képernyő nyílik.
Ezen a képernyőn megírhatod és elküldheted a válaszat Sándornak.
A VoiceOver a következőket mondja:

Üzenettörzs szövegmező, szerkesztést végez.
Ezután a VoiceOver felolvassa Sándor levelét.
Végül a VoiceOver a következőket mondja:
Karakter mód, beszúrási pont az elején.
Ebből tudhatod, hogy az Üzenettörzs szövegmező aktív.
Az Üzenettörzs szövegmezőbe írhatod a válaszüzenetedet.
A szövegmező végén ott van Sándor üzenete.
A bemondásból tudhatod, hogy a kurzor a szövegmező elején áll.
A válaszüzenetedet Sándor üzenete elé írhatod be.
A válaszüzenet tárgya Re: Kirándulás.
A Mail alkalmazás a tárgy elé írja, hogy Re:
Sándor ebből tudhatja majd, hogy ez egy válaszüzenet.
A képernyőn alul megjelenik a képernyőbillentyűzet.
A képernyőbillentyűzeten írhatod a válaszüzenetedet.
A válaszodat diktálhatod is.
A diktálás megkezdéséhez használd a varázskoppintást.
Mond bele a mikrofonba az üzenetedet.
Az iPhone beírja az üzenetedet a szövegmezőbe.
A diktálás befejezéséhez használd ismét a varázskoppintást.
A rövid üzeneteket a diktálás helyesen írhatja le.
A hosszú üzenetekben a diktálás többet hibázhat.
A beírt vagy diktált üzenetedet visszahallgathatod.
A képernyő közepén keresd meg az Üzenettörzs szövegmezőt.
A szövegmezőt az ujjcsúsztatással vagy seprésekkel keresheted meg.
A VoiceOver felolvassa a beírt vagy diktált üzenetedet.
Lehet, hogy az üzenetemben hibákat hallasz.
A hibák javításával később foglalkozunk.
A hibák javítását nehéznek érezheted.
A válaszüzenet elküldése előtt meggondolhatod magad.

Lehet, hogy mégsem akarsz elküldeni a válaszat.

Ekkor keresd meg a bal oldalon fent a Mégsem gombot.

A Mégsem gombot a Vázlat minimalizálása gomb alatt találod.

Dupla kattintással nyomd meg a Mégsem gombot.

Figyelj, hogy a Mégsem gombot nyomd meg.

Fontos, hogy ekkor ne használd a visszalépés mozdulatot.

A visszalépés mozdulat a Vázlat minimalizálása gombot aktiválja.

A vázlat minimalizálásakor az elküldetlen üzeneted megmarad.

A vázlatot később újra megnyithatod és folytathatod.

A vázlatban javíthatod a hibákat és elküldheted az üzenetet.

A Mégsem gomb megnyomásakor megjelenhet egy jelzés.

Ekkor a Vázlat törlése gombon állsz.

Dupla kattintással megnyomhatod a Vázlat törlése gombot.

Ekkor a válaszüzeneted eltűnik.

Visszakerülsz Sándor üzenetébe.

Most újra megpróbálhatsz választ írni Sándornak.

Ekkor lehet, hogy hiba nélkül írsz vagy diktálsz választ.

A válasz elküldéséhez keresd meg a Küldés gombot.

A Küldés gombot jobb oldalon felül találod.

Dupla kattintással nyomd meg a Küldés gombot.

Egy süvítésszerű hang jelzi az üzenet elküldését.

Visszakerülsz Sándor üzenetére.

A visszalépés mozdulattal bezárhatod Sándor üzenetét.

Visszajutsz az üzenetlistára.

Sándor üzenetén állsz az üzenetlistában.

A VoiceOver például a következőket mondja:

Megválaszolva, Sándor, Kirándulás, tizenkettő óra harminc perc.

Ebből tudhatod, hogy ez már egy megválaszolt üzenet.

Új üzenet írása

A Mail alkalmazásban új üzenetet is írhatok másoknak.

A képernyő alján keresd meg az eszközsort.

Az eszközsorban a jobb oldalon találod az Írás gombot.

Dupla koppintással nyomd meg az Írás gombot.

Megnyílik az Új üzenet képernyő.

A Címzett szövegmező aktív.

A Címzett szövegmezőbe írhatod be az üzenet címzettjét.

Beírhatod a címzett e-mail-címét.

Az e-mail-címbe van egy kukacjel és egy vagy több pont karakter.

A képernyőn alul találod a képernyőbillentyűzetet.

A képernyőbillentyűzeten írhatod be a címzettet.

A billentyűzeten betűbillentyűket találsz.

A billentyűzeten a Szóköz helyén találod a kukacjelet és a pont karaktert.

A számok és a jelek beírásához átválthatsz a számbillentyűzetre.

A számbillentyűzetre a Számok billentyűvel válthatsz át.

A Számok billentyűt a bal oldalon lent találod.

Az e-mail-cím helyett a címzett nevét is beírhatod.

Lehet, hogy elég néhány betűt beírnod.

Például Péternek akarsz üzenetet küldeni.

Beírhatod a P és az E betűt.

A Mail alkalmazás megjegyzi a korábban írt üzenetek címzettjeit.

A Mail alkalmazás a korábbi válaszüzenetek címzettjeit is megjegyzi.

A Mail alkalmazás a kontaktjaidban is megkeresi a Pétereket.

A képernyő közepén megjelenik egy lista.

A listában az ujjcsúsztatással vagy seprésekkel kereshetsz címzettet.

Egyszer azt hallod, hogy Kovács Péter.

Dupla koppintással kiválaszthatod Kovács Pétert címzettnek.

Ekkor a lista eltűnik a képernyőről.

Péter címe beíródik a Címzett szövegmezőbe.

Beírás helyett diktálással is választhatsz címzettet.

Használd a varázskoppintást a diktálás megkezdéséhez.

Mond be a mikrofonba, hogy Péter.

A Címzett szövegmezőbe beíródik, hogy Péter.

Használd újra a varázskoppintást a diktálás leállításához.

Lehet, hogy a Mail alkalmazás több Péter e-mail-címét is ismeri.

A képernyő közepén megjelenik egy lista.

A listában az ujjcsúsztatással vagy seprésekkel keresd meg a címzettet.

Egyszer például azt hallod, hogy Kovács Péter.

Koppints duplán a képernyőn.

Ekkor a lista eltűnik a képernyőről.

Kovács Péter neve és e-mail-címe beíródik a Címzett szövegmezőbe.

A képernyőn lejjebb keresd meg a Tárgy szövegmezőt.

Az ujjad csúsztatásával vagy seprésekkel találhatod meg a Tárgy mezőt.

Koppints duplán a mező aktiválásához.

A képernyő alján a billentyűzeten a kukacjel helyén Szóközt találsz.

Beírhatod például, hogy Gitárzenekar.

Az üzenet tárgyát is diktálhatod.

A diktálás elindításához használd a varázskoppintást.

Mond azt, hogy Gitárzenekar.

Használd ismét a varázskoppintást a diktálás befejezéséhez.

A Tárgy mezőbe beíródik, hogy Gitárzenekar.

Jobbra sepréssel lépj az Üzenettörzs szövegmezőre.

Dupla koppintással aktiváld az Üzenettörzs szövegmezőt.

Ebbe a mezőbe írhatod vagy diktálhatod az üzenetedet.

Az üzenetet udvarias üdvözléssel kezd.

Az üzenetben például a zenekar egyik számáról írhatasz.
Hosszabb üzenetet is beírhatasz a mezőbe.
Az új gondolatok előtt használd a Return billentyűt a billentyűzeten.
Ezzel új sort kezdesz az üzenetben.
A Return szót ritörnnnek mondják.
A Return billentyűt a jobb oldalon lent találod.
Az üzenetet diktálhatod is.
A fontos információkat a billentyűzeten írd be.
A billentyűzeten á és é és ő és ú betűket is írhatasz.
A billentyűzeten más ékezetes betűket is írhatasz.
A hibás szavakat vagy mondatokat törölheted.
Ehhez a rotoron válts át karakter vagy szó módra.
A rotort kétujjas forgatás mozdulatokkal állíthatod át.
A rotor használatát már ismered.
Felfelé vagy lefelé seprésekkel navigálj a szövegmezőben.
Karakter módban karakterenként lépkedhetsz a beírt üzenetben.
Szó módban szavanként lépkedhetsz a beírt üzenetben.
Felfelé seprések közben egyszer meghallod a hibásan írt karaktert.
A hibásan írt karaktert a Törlés billentyűvel törölheted a billentyűzeten.
A VoiceOver mély hangon bemondja a karaktert.
Mély hanggal jelzi a karakter törlését.

Felfelé seprések közben egyszer meghallod a hibásan írt szót.
A hibásan írt szót kijelölheted a törléshez.
A rotoron válts át szövegkijelölés módra.
A rotort kétujjas jobbra vagy balra forgatás mozdulatokkal válthatod át.
Lehet, hogy többször kell használnod a kétujjas forgatás mozdulatot.
A kétujjas forgatás közben sercegő hangot hallasz.
A VoiceOver egyszer bemondja, hogy Szövegkijelölés.

Lefelé vagy felfelé seprésekkel válaszd ki a Szó kijelölése lehetőséget.
Egy jobbra sepréssel jelöld ki a hibás szót.
Előbb egy pukkanásszerű hangot hallasz.
Ezután a VoiceOver bemondja a szót és azt, hogy Kijelölve.
A billentyűzeten nyomd meg a Törlés billentyűt.
A VoiceOver mély hangon bemondja a szót.
A szó ekkor törlődik az üzenetből.
A törölt szavakat vagy mondatokat újra beírhatod vagy bediktálhatod.
Az üzenet végén udvariasan búcsúzz el.

Az üzenethez csatolhatsz mellékletet.
Például mellékelheted a Gitárzenekar egyik számát.
A billentyűzet felett gombokat találsz a csatoláshoz.
A sorban középen találod a Melléklet beszúrása gombot.
Dupla koppintással megnyomhatod a Melléklet beszúrása gombot.
Ekkor például megnyílik a Fájlok alkalmazás.
A Fájlok alkalmazásban megkeresheted a Gitárzenekar egyik felvételét.
A Fájlok alkalmazással az iPhone-od adattárát tállózhatsz.
A Fájlok alkalmazással az iTunes Drive tárhelyedet is tállózhatsz.
Az iTunes Drive szót ájtyúnsz drájvnak mondják.
Az iTunes Drive egy felhőtárhely.
A felhőtárhely az interneten van.
A Fájlok alkalmazás használatához kérj segítséget.

Az üzenet elküldése előtt meggondolhatod magad.
Lehet, hogy mégsem akarod elküldeni az üzenetet.
Ekkor keresd meg a Mégsem gombot.
A Mégsem gombot a bal oldalon fent találod.
A Mégsem gombot a Vázlat minimalizálása gomb alatt találod.

Figyelj, hogy a Mégsem gombon koppints duplán.
Fontos, hogy ekkor ne használd a visszalépés mozdulatot.
A Mégsem gomb megnyomásakor megjelenhet egy jelzés.
Ekkor a Vázlat törlése gombon állsz.
Dupla koppintással megnyomhatod a Vázlat törlése gombot.
Ekkor a válaszüzeneted eltűnik és visszakerülsz az üzenetlistába.

Most viszont nem gondolod meg magad.
Az üzenetedet a Küldés gomb megnyomásával küldheted el.
A Küldés gombot a jobb oldalon fent találod.
Koppints duplán a Küldés gombon.
Egy süvítésszerű hang jelzi az üzenet elküldését.
Az üzenet eltűnik a képernyőről.
Visszakerülsz az üzenetlistába.

További műveletek az üzenetekkel

Az üzeneteket továbbküldheted másoknak.
Például kapsz Sándortól egy üzenetet.
Sándor üzenetét megnyitod olvasásra.
A megnyitott üzenet képernyőjén lent találod az eszközsort.
Az eszközsort már ismered.
Az eszközsoron jobbra és balra seprésekkel lépkedhetsz.
Egyszer azt hallod, hogy További műveletek, gomb.
Dupla koppintással aktiválhatod a További műveletek gombot.
A képernyőn megjelennek a lehetőségek.
A Válasz lehetőséget már ismered.
Jobbra seprésekkel a Továbbítás lehetőségre léphetsz.
Dupla koppintással aktiválhatod a Továbbítás lehetőséget.

Megnyílik az üzenettovábbítás képernyője.

A továbbítás képernyő hasonlít az új üzenet képernyőre.

A Címzett mezőben meg kell adnod az üzenet címzettjét.

A címzettnek küldöd tovább az üzenetet.

Például Péternek küldöd tovább az üzenetet.

A címzett megadását már ismered.

A Tárgy mezőben ott van Sándor üzenetéből a tárgysor.

A Mail alkalmazás a tárgysor elejére beírja, hogy Fwd:

Ebből tudja majd Péter, hogy egy továbbított üzenetet kap.

A Tárgy mezőben azt találod, hogy Fwd: Kirándulás.

Megkeresheted a képernyőn az Üzenettörzs szövegmezőt.

Az Üzenettörzs szövegmezőben Sándor üzenetét találod.

A kurzor a szövegmező elején áll.

Dupla koppintással aktiválhatod az Üzenettörzs szövegmezőt.

Rövid szöveget írhatsz vagy diktálhatsz a továbbított üzenet elé.

Üdvözölheted Pétert.

Röviden megmagyarázhatod a továbbított dolgot.

Magyarázat nélkül is továbbküldheted az üzenetet.

A képernyőn fent a bal oldalon találod a Mégsem gombot.

A Mégsem gomb megnyomásával meggondolhatod magad.

Ekkor az üzenetet nem küldöd tovább.

A jobb oldalon fent találod a Küldés gombot.

Dupla koppintással megnyomhatod a Küldés gombot.

Egy süvítésszerű hang jelzi az üzenet továbbküldését.

Ezután Péter megkapja Sándor üzenetét.

Visszakerülsz Sándor üzenetébe.

A további műveleteket az üzenetlistában is megtalálhatod.

Például Sándor üzenetén állsz az üzenetlistában.

Lefelé vagy felfelé seprésekkel találod meg a lehetőségeket.
Megtalálhatod például a Továbbiak lehetőséget.
A Továbbiak lehetőséget már ismered.
Ez a További műveletek az üzenet eszközsorában.
Az üzenetlistában lefelé sepréssel megtalálod a Törlés lehetőséget.
Dupla koppintással aktiválhatod a Törlés lehetőséget.
Ekkor a VoiceOver azt mondja, hogy Törölt.
Sándor üzenete eltűnik az üzenetek közül.
Visszakerülsz az üzenetlistába.
Most a következő üzeneten állsz.
Tudhatod, hogy ez egy régebbi üzenet.
Tehát egy üzenetet megnyitás nélkül is törölhetsz.
Lehet, hogy az üzenet feladóját gyanúsnak találod.
Lehet, hogy az üzenet tárgyát gyanúsnak találod.
Lehet, hogy az üzenet feladóját nem ismered.
Lehet, hogy a feladónak furcsa hangzású külföldi neve van.
Lehet, hogy az üzenet tárgya idegen nyelven van.
Lehet, hogy az üzenet tárgyát nem érted.
Lehet, hogy a gyanús üzenetet nem akarsz megnyitni és elolvasni.
A gyanús üzenet kárt okozhat neked.
A gyanús üzenetet olvasás nélkül törölheted az üzenetlistából.
Lehet, hogy bizonytalan vagy az üzenettel kapcsolatban.
Ekkor az üzenet törlése előtt kérj tanácsot a segítődtől.

Kilépés a Mail alkalmazásból

A Mail alkalmazásból visszaléphetsz a Kezdőképernyőre.
Ehhez nyomd le röviden a Főgombot.
Sok iPhone típuson egy kézmozdulattal léphetsz a Kezdőképernyőre.

Ekkor például a következőt hallod:

Mail, három olvasatlan e-mail.

Ebből tudhatod, hogy a Kezdőképernyőn a Mail ikonján vagy.

Óra alkalmazás

Most a Kezdőképernyőn vagy.

Az ujjaddal vagy seprésekkel keresd meg az Óra alkalmazás ikonját.

Egyszer a VoiceOver bemondja, hogy Óra.

Utána bemondja a pontos időt.

Koppints duplán az érintőképernyőn.

Ezzel megnyitod az Óra alkalmazást.

A Kezdőképernyő eltűnik.

A képernyőn megjelenik az Óra alkalmazás.

Ekkor hangjelzést hallhatsz és a VoiceOver bemondja, hogy Óra.

Ebből tudhatod, hogy az Óra alkalmazásban vagy.

Ezután a VoiceOver például bemondja, hogy Szerkesztés, gomb.

Csúsztasd az ujjad a képernyőn az alkalmazás felfedezéséhez.

Fölül például a Világóra címsort találsz.

Ebből tudhatod, hogy az Óra alkalmazás Világóra lapján vagy.

A Világóra az Óra alkalmazás első lapja.

Itt megtalálhatod a tartózkodási helyedet.

Például azt hallod, hogy Budapest.

Ezután a dátumot hallod.

A VoiceOver lehet, hogy a ma szót mondja be.

Ezután a helyi időt hallod.

Ez a pontos idő Budapesten.

Lehet, hogy külföldi városok helyi idejét is megtalálod a képernyőn.

Más helyek hozzáadásához kérj segítséget.

A képernyő alján a lapsávot találod.

A lapsávon a Világóra a kijelölt lap.

A lapsávon találod még az Ébresztés és a Stopper és az Időzítő lapot.

Az ujjad csúsztatásával vagy seprésekkel választhatsz lapot a lapsávon.

Egyszer azt hallod, hogy Ébresztés lap.

Ekkor koppints duplán az érintőképernyőn.

Most az Óra alkalmazás Ébresztés lapján vagy.

A képernyőn felül az Ébresztés címsort találod.

Beállíthatsz egy vagy két vagy több ébresztést.

Beállíthatod az ébresztés időpontját.

Beállíthatod, hogy naponta vagy csak egyes napokon legyen ébresztés.

Például beállíthatod, hogy csak kedden és pénteken legyen ébresztés.

Beállíthatod az ébresztés csörgőhangját és a csörgés hangerejét.

Bekapcsolhatod a Szundi funkciót.

A Szundi funkció tízpercenként újraébreszt.

Szundi nélkül csak egyszer hallod az ébresztést.

Az ébresztőóra csörgését a hosszúkás gombbal állíthatod le.

Ezután a Szundi funkció még újra csörög majd.

Az Ébresztőóra csörgését a Főgombbal is leállíthatod.

Ezzel a Szundi funkciót is leállítod.

Átválthatsz a Stopperóra lapra.

A stopperóra hasznos lehet a sportoláshoz.

A stopperórát elindíthatod és leállíthatod.

Megtudhatod a stopperórával mért időt.

Találsz a képernyőn egy gombot.

A VoiceOver azt mondja, hogy Kör gomb.

A gomb neve Kör.

Mérés közben egyszer vagy kétszer megnyomhatod a Kör gombot.

Többször is megnyomhatod a Kör gombot.
A Kör gombbal a részidőket rögzítheted.
A stopperóra a képernyőn alul mutatja a részidőket.
A stopperóra mérés közben is mutatja a részidőket.
A stopperóra a mérés után is mutatja a részidőket.
A mérést és a részidőket törölheted a Törlés gombbal.

Átválthatsz az Időzítő lapra.
Beállíthatsz és elindíthatsz időzítőket.
Az időzítők hasznosak lehetnek például a főzésnél.
Például beállíthatsz egy időzítőt öt percre.
Az ötperces időzítő hasznos lehet például a tojásfőzéshez.
Elindíthatod az időzítőt.
Öt perc múlva az időzítő lejár és csörögni kezd.
Ebből tudhatod, hogy kész a tojás.
Az időzítő csörgését a hosszúkás gombbal állíthatod le.
Az időzítő csörgését a Főgombbal is leállíthatod.
Lehet, hogy meggondolod magad.
Nem kell megvárnod az öt percet.
Az időzítőt csörgés nélkül leállíthatod a Mégsem gombbal.

Az Óra alkalmazásból visszaléphetsz a Kezdőképernyőre.
Ehhez nyomd le röviden a Főgombot.
Sok iPhone típuson egy kézmozdulattal léphetsz a Kezdőképernyőre.
Ekkor például azt hallod, hogy Óra.
A VoiceOver bemondja a pontos időt is.
Ebből tudhatod, hogy a Kezdőképernyőn az Óra ikonján vagy.

Váltás másik alkalmazásra

Az iPhone-on egyszerre egy alkalmazást használsz.

Megnyitsz egy alkalmazást.

Használod az alkalmazást.

Később kilépsz az alkalmazásból.

Utána egy másik alkalmazást nyitsz meg és használsz.

Később a másik alkalmazásból is kilépsz.

Használsz egy harmadik és egy negyedik és több más alkalmazást is.

Az iOS megjegyzi a most használt alkalmazást.

Az iOS megjegyzi a korábban használt alkalmazásokat is.

Az alkalmazásokat megkeresheted és megnyithatod a Kezdőképernyőn.

Általában csak néhány alkalmazást használsz gyakran.

Az utoljára használt alkalmazásokra könnyen átválthatsz.

Ehhez használhatod az Alkalmazásváltót.

Most például a Mail alkalmazásban vagy.

Éppen üzenetet írsz Sándornak.

Meg akarsz írni neki egy információt.

Az információ egy weboldalon van.

A weboldal meg van nyitva a Safari alkalmazásban.

Viszont most a Mail alkalmazásban vagy.

Könnyen át tudsz váltani a Safari böngészőre az Alkalmazásváltóban.

Az Alkalmazásváltó megnyitásához használd a Főgombot.

Nyomd meg kétszer gyorsan a Főgombot.

Lehet, hogy a te iPhone-odon nincs Főgomb.

Ekkor egy kézmozdulattal nyithatod meg az Alkalmazásváltót.

A Főgomb nélküli iPhone típusokról a mellékletben olvashatsz.

A mellékletből a kézmozdulatot is megtudhatod.

A képernyőről eltűnik a Mail alkalmazás.
A képernyőn megjelenik az Alkalmazásváltó.
Az egész képernyőn az Alkalmazásváltót találod.
Az Értesítési sáv nem látszik felül a képernyőn.
Az Alkalmazásváltóban most a Mail alkalmazáson állsz.
A VoiceOver azt mondja, hogy Mail, aktív.
Az aktív azt jelenti, hogy a Mail alkalmazás most működik.
Egyujjas balra sepréssel léphetsz az előző alkalmazásra.
Például azt hallod, hogy Safari, aktív.
Egyujjas dupla koppintással megnyithatod a Safari alkalmazást.
Az Alkalmazásváltó eltűnik a képernyőről.
A Safari alkalmazás megjelenik a képernyőn.
A Safariban meg van nyitva a weboldal.
A VoiceOver segítségével felolvastathatod az információt.
Nyomd meg kétszer a Főgombot az Alkalmazásváltó megnyitásához.
A VoiceOver bemondja, hogy Safari, aktív.
Egyujjas balra sepréssel válts az előző alkalmazásra.
Ekkor azt hallod, hogy Mail, aktív.
Dupla koppintással nyisd meg újra a Mail alkalmazást.
Az Alkalmazásváltó eltűnik a képernyőről.
A Mail alkalmazás megjelenik a képernyőn.
Most beírhatod az üzenetbe az információt Sándornak.

Az Alkalmazásváltóban be is zárhatod az alkalmazást.
Észreveszed például, hogy a Webrádió alkalmazás furcsán viselkedik.
Ekkor bezárhatod a Webrádió alkalmazást és később újra megnyithatod.
Lehet, hogy használat után a Webrádió tovább meríti az akkumulátort.
Lehet, hogy tovább fogyasztja a mobilinternetet.
A problémát megoldhatod az Alkalmazásváltóban.

Nyisd meg az Alkalmazásváltót.

Egyujjas balra seprésekkel lépkedj az alkalmazásokon.

Egyszer azt hallod, hogy Webrádió.

Lehet, hogy véletlenül továbblépsz a Webrádióról.

Ekkor egyujjas jobbra sepréssel visszaléphetsz egy alkalmazással.

Azt hallod, hogy Webrádió.

Egyujjas lefelé seprésekkel választhatsz a lehetőségek közül.

Egyujjas felfelé seprésekkel is választhatsz a lehetőségek közül.

Egyszer azt hallod, hogy Webrádió bezárása.

Dupla koppintással bezárhatod a Webrádió alkalmazást.

Ekkor a VoiceOver bemondja, hogy A Webrádió bezárása.

A Webrádió eltűnik az Alkalmazásváltóból.

A következő alkalmazásra kerülsz az Alkalmazásváltóban.

Például a Fájlok alkalmazásra kerülsz az Alkalmazásváltóban.

Ez egy régebben használt alkalmazás.

A VoiceOver a következőt mondja:

Jelenlegi művelet: A fájlok bezárása.

Tudhatod, hogy dupla koppintással bezárhatod a Fájlok alkalmazást.

Az alkalmazásváltóban egy másik kézmozdulatot is használhatsz.

A háromujjas felfelé sepréssel is bezárhatod az alkalmazást.

Ekkor nem kell egy ujjal felfelé vagy lefelé seperned.

Ekkor egy ujjal duplán koppintanod sem kell.

Az alkalmazás azonnal bezáródik.

Az Alkalmazásváltóból visszaléphetsz az előző helyre.

Például visszaléphetsz a Mail alkalmazásba.

Ehhez nyomd meg egyszer röviden a Főgombot.

Kétszer röviden is megnyomhatod a Főgombot.

A kétujjas visszalépés mozdulatot is használhatod.

Ekkor az Alkalmazásváltó bezáródik.

Visszakerülsz például a Mail alkalmazásba.

Egy kézmozdulattal is átválthatsz az előző alkalmazásra.

Ekkor nem kell megnyitnod az Alkalmazásváltót.

Seperj négy ujjal jobbra az érintőképernyőn.

Ezzel az előző alkalmazásra váltasz.

Ekkor egy hangjelzést hallasz.

Például a Mail alkalmazás eltűnik a képernyőről.

Például a Safari alkalmazás megnyílik a képernyőn.

Most használhatod a Safari alkalmazást.

Többször is jobbra seperhetsz négy ujjal a képernyőn.

Ezzel sorban átváltasz a korábbi alkalmazásokra.

Egy kézmozdulattal is átválthatsz a következő alkalmazásra.

Ekkor nem kell megnyitnod az Alkalmazásváltót.

Seperj négy ujjal balra az érintőképernyőn.

Ezzel a következő alkalmazásra váltasz.

Ekkor egy hangjelzést hallasz.

Például a Safari alkalmazás eltűnik a képernyőről.

Például a Mail alkalmazás megnyílik a képernyőn.

Most használhatod a Mail alkalmazást.

Többször is balra seperhetsz négy ujjal a képernyőn.

Ezzel sorban átváltasz az újabb alkalmazásokra.

Lehetőségek a gyengénlátó emberek számára

Az iOS a gyengénlátó embereknek is nyújt segítséget.

Lehet, hogy te gyengénlátó ember vagy.

Számodra is lehetnek hasznos beállítások a Kisegítő lehetőségekben.

A Kisegítő lehetőségeket a Beállítások alkalmazásban találod.

Hasznos lehet a kontrasztos megjelenítési mód bekapcsolása.

A kontrasztosabb dolgokat jobban látod.

Kérj segítséget a kontraszt beállításához.

Hasznos lehet a nagyítás szolgáltatás is.

A felnagyított képernyőképet jobban látod.

Kérd meg a segítődet, hogy állítsa be a nagyítást.

A színek megváltoztatása is hasznos lehet.

Egyes színeket jobban látsz.

Az is lehet, hogy színvak vagy.

Kérd meg a segítődet, hogy állítsa be a színszűrőket.

A Kisegítő lehetőségekben sok más lehetőséget is találsz.

A nagyítást speciális kézmozdulatokkal használhatod.

Sok más lehetőséget is használhatsz kézmozdulatokkal.

Fontos tudnod, hogy a VoiceOvert nehezen használhatod a nagyítással.

A nagyítás megváltoztatja a VoiceOver kézmozdulatait.

A VoiceOver más kézmozdulatait pedig a nagyítás érzékeli.

A következőt javasoljuk:

A nagyítást ne használd a VoiceOverrel együtt.

A VoiceOvert se használd a nagyítással együtt.

Lehet, hogy te egy gyengénlátó ember vagy.

Ekkor kapcsold ki a VoiceOvert.

A VoiceOver kikapcsolásához nyomd meg a Főgombot háromszor.

Kérd meg a segítődet, hogy csak a gyengénlátó funkciókat kapcsolja be.
Lehet, hogy te egy vak ember vagy.

Ekkor elég, ha csak a VoiceOver kapcsolod be.

A VoiceOver bekapcsolásához nyomd meg a Főgombot háromszor.

Melléklet

A VoiceOver kézmozdulatai

A vak emberek speciális kézmozdulatokkal használják az iPhone-t.

Az érintőképernyőn a VoiceOver kézmozdulatait használhatod.

A következő alfejezetekben megtalálod a fontos kézmozdulatokat.

Az alfejezetekben a tankönyvben használt kézmozdulatokat találod.

Kézmozdulatok a képernyő felfedezéséhez

Érintsd meg egy helyen a képernyőt egy ujjaddal.

A VoiceOver bemondja az ujjad alatti dolog nevét vagy szövegét.

Emeld fel az ujjadat a képernyőről.

A VoiceOver megjegyzi az érintésed helyét.

Ez az akadálymentességi fókusz.

Ezen a helyen műveleteket végezhetsz a megérintett dologgal.

Például dupla koppintással aktiválhatod a dolgot.

Érintsd meg egy másik helyen a képernyőt egy ujjaddal.

A VoiceOver bemondja az ujjad alatti másik dolog nevét vagy szövegét.

Tartsd az ujjad a képernyőn.

Csúsztasd az ujjad a képernyőn.

Közben a VoiceOver felolvassa az éppen az ujjad alatt lévő dolgot.

Végül emeld fel az ujjadat a képernyőről.

A VoiceOver megjegyzi az érintésed helyét.

Ezen a helyen műveleteket végezhetsz az utoljára megérintett dologgal.

Például dupla koppintással aktiválhatod a dolgot.

Három ujjal koppinthatasz a képernyőn.

A VoiceOver bemondja a fókusz helyét a képernyőn.

A VoiceOver például azt mondja, hogy a képernyő közepe.

Ebből tudhatod, hogy a képernyő közepén végezhetsz műveletet.

A VoiceOver bemondhatja a megérintés helyét is az alkalmazásban.

A VoiceOver például a következőt mondja:

Üzenetek, kettő per második képernyő, a képernyő alja.

Ebből tudhatod, hogy az Üzenetek alkalmazásban vagy.

Tudhatod, hogy a lista két képernyőn fér el.

Azt is megtudod, hogy most a második képernyő alján vagy.

Kézmozdulatok az elemek közötti navigáláshoz

Egyujjas jobbra sepréssel a következő elemre léphetsz.

Elem lehet egy ikon vagy egy címsor vagy egy vezérlőelem.

Vezérlőelem például egy gomb vagy egy szövegmező.

Elem lehet egy szövegrész vagy egy link vagy egy listaelem is.

Egyujjas balra sepréssel az előző elemre léphetsz.

Háromujjas balra sepréssel a Kezdőképernyőn lapozhatsz.

Ezzel a Kezdőképernyő következő oldalára lapozhatsz.

Háromujjas jobbra sepréssel is lapozhatsz a Kezdőképernyőn.

Ezzel a Kezdőképernyő előző oldalára lapozhatsz.

Háromujjas felfelé sepréssel lapozhatsz az alkalmazásképernyőkön.

Ezzel lefelé görgetheted az alkalmazásképernyőket.

Háromujjas lefelé sepréssel is lapozhatsz az alkalmazásképernyőkön.
Ezzel felfelé görgetheted az alkalmazásképernyőket.

Négy ujjal koppinthatasz a képernyő tetejénél.

Ezzel az első elemre lépsz a képernyőn.

Négy ujjal koppinthatasz a képernyő aljánál is.

Ezzel az utolsó elemre lépsz a képernyőn.

A rotoron kiválaszthatasz egy lépésmódot vagy elemtípust.

Például beállíthatod a rotort karakter vagy szó módra.

Beállíthatod a rotort címsorokra vagy linkekre is.

Ekkor egyujjas lefelé sepréssel például a következő karakterre léphetsz.

Egyujjas lefelé sepréssel például a következő szóra léphetsz.

Egyujjas lefelé sepréssel a következő más szövegegységre is léphetsz.

Egyujjas lefelé sepréssel például a következő címsorra léphetsz.

Egyujjas lefelé sepréssel például a következő linke léphetsz.

Egyujjas felfelé sepréssel például az előző karakterre léphetsz.

Egyujjas felfelé sepréssel például az előző szóra léphetsz.

Egyujjas felfelé sepréssel az előző más szövegegységre is léphetsz.

Egyujjas felfelé sepréssel például az előző címsorra léphetsz.

Egyujjas felfelé sepréssel például az előző linke léphetsz.

Kézmozdulatok műveletek végzéséhez

Egyujjas dupla koppintással aktiválhatod az ikonokat és a gombokat.

Egyujjas dupla koppintással aktiválhatod a linkeket is.

Egyujjas dupla koppintással aktiválhatod a szövegmezőket is.

Egyujjas dupla koppintással az aktív szövegmező végére léphetsz.

Egyujjas dupla koppintással az aktív szövegmező elejére léphetsz.
Az egyujjas dupla koppintást képernyőbillentyűzeteken is használhatod.
Ezzel nyomhatod meg az egyes billentyűket a képernyőbillentyűzeten.
Egyujjas dupla koppintással átválthatod a váltógombokat.
Egyujjas dupla koppintással bejelölheted a jelölőnégyzeteket.
Egyujjas dupla koppintással törölheted a jelölést a jelölőnégyzetekből.

Egyujjas felfelé sepréssel növelheted a fényerőt a Vezérlőközpontban.
Egyujjas lefelé sepréssel csökkentheted a fényerőt.
Egyujjas felfelé vagy lefelé sepréssel más értékeket is beállíthatsz.
Egyujjas lefelé vagy felfelé sepréssel választhatsz lehetőséget.
Egyujjas dupla koppintással aktiválhatod a kiválasztott lehetőséget.

Hosszú koppintással is megjelenítheted a lehetőségeket egy elemen.
A hosszú koppintáshoz először koppints egy ujjaddal duplán.
Utána tartsd lenn az ujjadat a hangjelzésig vagy a rezgésig.
A hangjelzés vagy a rezgés után emeld fel az ujjadat a képernyőről.

Hosszú koppintást a képernyőbillentyűzeteken is használhatsz.
Hosszú koppintással megjelenítheted az egyéb karaktereket.
A lent tartott ujjad csúsztatásával választhatod ki az ékezetes betűket.

Egy ujjaddal háromszor gyorsan koppinthatasz egy elemen.
Ezt egyujjas tripla koppintásnak nevezik.
Az egyujjas tripla koppintást is használhatod az elemeken.
Ezzel is megjelenítheted a lehetőségeket egy elemen.
Például megjelenítheted a műveleteket az aktív szövegmezőhöz.

Kétujjas jobbra vagy balra tekerés mozdulatokkal forgathatod a rotort.

A rotor elforgatásával más lehetőségekre válthatsz.
A lehetőségek közül egyujjas lefelé vagy felfelé sepréssel választhatsz.
Egyes lehetőségeket egyujjas dupla koppintással aktiválhatsz.
A kétujjas visszalépés mozdulattal megnyomhatod a Vissza gombot.
Ezzel egyes képernyőkön a Mégsem gombot nyomhatod meg.
A visszalépés mozdulattal bezárhatod a jelzéseket.
A visszalépés mozdulattal visszaléphetsz az előző képernyőre.
A visszalépés mozdulathoz mozgasd két ujjadat a képernyőn fel le fel.
Mozgathatod két ujjadat le fel le is.
Mozgathatod két ujjadat balra jobbra balra is.
Többször is mozgathatod két ujjadat oda vissza.
Végül emeld fel a két ujjadat a képernyőről.
Ekkor megtörténik a visszalépés.

Kétujjas dupla koppintással varázskoppintást végezhetsz.
Varázskoppintással fogadhatod a bejövő telefonhívást.
Varázskoppintással befejezheted a telefonbeszélgetést.
Varázskoppintással elindíthatod a szövegdictálást.
Varázskoppintással befejezheted a szövegdictálást.
Varázskoppintással elindíthatod a zenelejátszást vagy a videólejátszást.
Varázskoppintással leállíthatod a zenelejátszást vagy a videólejátszást.

Kézmozdulatok ablakműveletekhez

Három ujjal felfelé seprhetsz az Értesítési sávon.
Ezzel megnyitod a Vezérlőközpontot.
Három ujjal lefelé seprhetsz az Értesítési sávon.
Ezzel megnyitod az Értesítési központot.
Három ujjal felfelé seprhetsz az Alkalmazásváltóban.

Ezzel bezárod a kiválasztott alkalmazást.
Három ujjal balra seperhetsz az e-mail-üzenetekben.
Ezzel a következő e-mail-üzenetre váltasz.
Három ujjal jobbra seperhetsz az e-mail-üzenetekben.
Ezzel az előző e-mail-üzenetre váltasz.
Négy ujjal jobbra seperhetsz a képernyőn.
Ezzel átváltasz az előző alkalmazásra.
Négy ujjal balra seperhetsz a képernyőn.
Ezzel átválthatsz a következő alkalmazásra.
Két ujjal oda vissza oda vissza mozdulatot végezhetsz a képernyőn.
Ez a visszalépés mozdulat.
A visszalépés mozdulattal bezárhatod a jelzéseket.
A visszalépés mozdulattal bezárhatod az Alkalmazásváltót.
A visszalépés mozdulattal bezárhatod a Siri képernyőjét.
A visszalépés mozdulattal bezárhatsz sok alkalmazásablakot is.
A visszalépés mozdulattal bezárhatod az iOS leállítási képernyőjét is.

Olvasási kézmozdulatok

Kétujjas felfelé sepréssel elindíthatod a folyamatos felolvasást.
Ekkor az olvasás a képernyő vagy a dokumentum elejétől indul.
Kétujjas lefelé sepréssel is elindíthatod a folyamatos felolvasást.
Ekkor az olvasás a jelenlegi helytől indul el.
Egyszerre két ujjaddal röviden megérintheted a képernyőt.
Ezt kétujjas szimpla koppintásnak nevezik.
Ekkor a VoiceOver beszéde megáll.
Kicsit később folytathatod a felolvasást.
Ehhez újra érintsd meg röviden két ujjaddal a képernyőt.
A VoiceOver továbbolvassa a szöveget.

Az olvasás megállítása után lehet, hogy más kézmozdulatot használsz.
Ezután már nem folytathatod a felolvasást a kétujjas koppintással.
Ekkor kétujjas lefelé sepréssel indíthatod újra a folyamatos felolvasást.

Fontos különbségek az egyes iPhone típusok között

A tananyagban az iPhone SE 2020 típusú készülékkel foglalkozunk.
Ezt a típust második generációs iPhone SE típusnak is nevezik.
Lehet, hogy neked iPhone Se 2020 típusú készüléked van.
Ekkor ezt a mellékletet nem kell elolvasnod.
A tananyagból megkapod az ismereteket az iPhone-od használatához.
Viszont lehet, hogy más típusú iPhone-od van.
Ekkor olvasd el ezt a mellékletet is.
A mellékletben az egyes típusok közötti különbségekkel foglalkozunk.
Kérdezd meg a segítődtől az iPhone-od típusát.
Utána keresd meg az iPhone-od típusát ebben a mellékletben.
Fontos információkat olvashatsz az iPhone típusodról.
Lehet, hogy egyes dolgokat máshogy kell csinálnod az iPhone-odon.
A mellékletből megtanulhatod ezeket a dolgokat.

Az egyes embereknek különböző típusú iPhone készülékük lehet.
Vásárláskor az emberek sokféle iPhone típus közül választhatnak.
Vannak újabb és régebbi iPhone típusok.
A vak emberek az újabb típusú iPhone készülékeket jól tudják használni.
A vak emberek sok régebbi típusú iPhone-t is jól tudnak használni.
Az egyes iPhone típusoknak saját típusnevük van.
A típusnévből eldöntheted, hogy jól tudod-e használni azt az iPhone-t.

Ebből a tananyagból az iOS 14 rendszer használatát tanulhatod meg.

Sok iPhone típuson rajta lehet az iOS 14 rendszer.

Sok iPhone típuson iOS 15 vagy újabb rendszer lehet.

Ezek a támogatott iPhone típusok.

A 2022-ben vagy azután kiadott iPhone-ok is támogatott típusok.

A 2022-ben vagy azután kiadott típusok még nincsenek a mellékletben.

A támogatott típusú iPhone-okat jól használhatod.

A támogatott típusú iPhone-okon használhatod a megtanult ismereteidet.

Viszont sok régi típusú iPhone-on nem lehet rajta az iOS 14 rendszer.

Sok régi típusú iPhone-on csak az iOS 13 vagy régebbi rendszer lehet.

Ezeket nagyon régi típusú iPhone-oknak nevezzük.

A következő alfejezetben megtalálod a nagyon régi iPhone típusokat.

A nagyon régi iPhone-okon egyes ismereteidet nem használhatod.

Egyes nagyon régi típusú iPhone-okat egyáltalán nem tudsz használni.

A nagyon régi típusú iPhone-okkal a tananyagban nem foglalkozunk.

A különböző típusú iPhone-ok egyes dolgokban különböznek egymástól.

A tananyagban az iPhone SE 2020 típusú készülékkel foglalkozunk.

Az iPhone SE 2020 készüléken például van Főgomb.

A tananyagban sokat foglalkozunk a Főgomb használatával.

Lehet, hogy neked más típusú iPhone-od van.

Ekkor egyes dolgokat máshogy kell csinálnod az iPhone-odon.

Neked például lehet, hogy iPhone X készüléked van.

Az iPhone X készüléken nincs Főgomb.

Az iPhone X-en a Főgomb helyett más lehetőségeket kell használnod.

Egyes dolgokra a hosszúkás gombot kell használnod a jobb oldalon.

Más dolgokra kézmozdulatokat kell használnod az érintőképernyőn.

Egyes iPhone típusok más dolgokban is különböznek.

A következő alfejezetekben foglalkozunk ezekkel a különbségekkel.

Nagyon régi iPhone típusok

Sok régi típusú iPhone-on nem működik az iOS 14 vagy újabb rendszer. Ezeket nagyon régi típusú iPhone-oknak nevezzük.

A nagyon régi iPhone-okon egyes ismereteket nem használhatod.

Egyes nagyon régi iPhone-okat a vak emberek nem tudnak használni.

A nagyon régi típusú iPhone-okkal a tananyagban nem foglalkozunk.

Kérdezd meg a segítődtől az iPhone-od pontos típusát.

Lehet, hogy 2007-es iPhone készüléked van.

A 2007-es iPhone készüléknek egyszerűen iPhone a típusneve.

Lehet, hogy iPhone 3G vagy iPhone 3GS készüléked van.

Lehet, hogy iPhone 4 vagy iPhone 4S készüléked van.

Lehet, hogy iPhone 5 vagy iPhone 5C vagy iPhone 5S készüléked van.

Lehet, hogy iPhone 6 vagy iPhone 6 Plus készüléked van.

Ekkor nagyon régi típusú iPhone készüléked van.

Lehet, hogy iPhone 6S vagy iPhone 6S Plus típusú készüléked van.

Fontos, hogy az iPhone 6S és az iPhone 6S Plus támogatott típus.

Ez a két iPhone típus még nem nagyon régi készüléktípus.

A hosszúkás ki-bekapcsoló gomb a készülék tetején

Lehet, hogy iPhone SE 2016 típusú készüléked van.

Ezt a típust első generációs iPhone SE típusnak is nevezik.

Lehet, hogy nagyon régi típusú iPhone készüléked van.

Ekkor a hosszúkás ki-bekapcsoló gombot az iPhone-od tetején találod.

A hosszúkás gombot az iPhone tetején jobbra a sarokhoz közel találod.

A hosszúkás gomb rövid megnyomásával kapcsolhatod be a képernyőt.

A hosszúkás gomb rövid megnyomásával kapcsolhatod ki a képernyőt.

A gomb rövid megnyomásával fejezheted be a telefonhívásokat.

A hosszúkás gombot megnyomhatod kétszer röviden.

Ezzel csengés közben elutasíthatod a bejövő telefonhívásokat.

Az iPhone leállításához használd a hosszúkás gombot.

Nyomd meg és tartsd nyomva a hosszúkás gombot az iPhone tetején.

Lehet, hogy több hangjelzést is hallasz.

Egyszer azt hallod, hogy Kikapcsolás gomb.

Ekkor engedd el a hosszúkás gombot.

Koppints duplán egy ujjaddal az érintőképernyőn.

Ezzel megnyomod a Kikapcsolás gombot.

Ekkor azt hallod, hogy Kikapcsolás.

Ebből tudhatod, hogy az iOS rendszer éppen leáll.

Számolj el magadban tízig.

Ekkor az iPhone már biztosan ki van kapcsolva.

Az iOS elindításához is használd a hosszúkás gombot.

Nyomd meg és tartsd nyomva a hosszúkás gombot az iPhone tetején.

Közben számolj el magadban hatig.

Ezután engedd el a hosszúkás gombot az iPhone tetején.

Ekkor még nem hallasz hangjelzést vagy beszédet.

Az iOS általában fél perc után elindul.

Külön jack aljzat és beépített monó hangszóró

Lehet, hogy iPhone SE 2016 típusú készüléked van.

Lehet, hogy iPhone 6S vagy iPhone 6S Plus típusú készüléked van.

Lehet, hogy nagyon régi típusú készüléked van.

Ekkor az iPhone készülékeden külön fejhallgatócsatlakozó is van.
A fejhallgatócsatlakozót az iPhone készülék alján találod.
A fejhallgatócsatlakozót jack aljzatnak is nevezik.
A jack aljzat kifejezést dzsekaljzatnak mondják.
A jack aljzathoz hagyományos vezetékes fejhallgatót csatlakoztathatsz.
A jack aljzathoz vezetékes hangszórót is csatlakoztathatsz.
A vezetékes fejhallgató csatlakoztatásához nincs szükség átalakítóra.
A vezetékes hangszóró csatlakoztatásához sincs szükség átalakítóra.
Viszont az iPhone-odba csak monó hangszóró van beépítve.
A sztereó hangzáshoz fejhallgatót vagy hangszórópárt csatlakoztathatsz.

Az újabb típusú iPhone készülékeken nincs külön fejhallgatócsatlakozó.
Például az iPhone SE 2020-on nincs külön fejhallgatócsatlakozó.
Vezetékes fejhallgatót vagy hangszórót is csatlakoztathatsz.
A hagyományos fejhallgató csatlakoztatásához átalakítóra van szükség.
Viszont az újabb típusú iPhone-okba sztereó hangszóró van beépítve.

Az iPhone SE 2020-hoz hasonló iPhone típusok

Lehet, hogy iPhone 6S vagy iPhone 6S Plus készüléked van.
Lehet, hogy iPhone 7 vagy iPhone 7 Plus készüléked van.
Lehet, hogy iPhone 8 vagy iPhone 8 Plus készüléked van.
Ekkor az iPhone SE 2020 típushoz nagyon hasonló készüléked van.
Lehet, hogy az iPhone-od kisebb vagy nagyobb az iPhone SE 2020-nál.
Viszont a tananyagból szerzett összes tudásodat használhatod.
A te iPhone-odon is van Főgomb.
Az érintőképernyő alján középen találod a Főgombot.
A Főgomb egy nagy lapos kerek gomb.
A te iPhone-odon is jobb oldalt van a hosszúkás ki-bekapcsoló gomb.

Lehet, hogy iPhone 6 vagy iPhone 6 Plus készüléked van.
Ekkor is az iPhone SE 2020 típushoz nagyon hasonló készüléked van.
Viszont az iPhone-odon nem működik az iOS 14 vagy újabb rendszer.
Így a tananyagból tanult ismereteknek csak egy részét használhatod.
Az iPhone 6 és az iPhone 6 Plus már túl régi iPhone típus.

Lehet, hogy iPhone 8 vagy iPhone 8 Plus készüléked van.
Lehet, hogy iPhone SE 2020 készüléked van.
Ekkor az iPhone-od akkumulátorát vezeték nélküli töltővel is töltheted.
Az újabb típusú iPhone-okat is töltheted vezeték nélküli töltővel.

Főgomb nélküli iPhone készüléktípusok

Sok újabb típusú iPhone készüléken nincs Főgomb.
Az újabb iPhone készülékeken a képernyő alsó része is teljesen sík.
Az újabb készülékek használata sokban eltér az iPhone SE 2020-étól.

Lehet, hogy iPhone X vagy iPhone XR készüléked van.
Lehet, hogy iPhone XS vagy iPhone XS Max készüléked van.
Lehet, hogy iPhone 11 vagy iPhone 11 Pro készüléked van.
Lehet, hogy iPhone 11 Pro Max készüléked van.
Lehet, hogy iPhone 12 vagy iPhone 12 Mini készüléked van.
Lehet, hogy iPhone 12 Pro vagy iPhone 12 Pro Max készüléked van.
Lehet, hogy iPhone 13 vagy iPhone 13 Mini készüléked van.
Lehet, hogy iPhone 13 Pro vagy iPhone 13 Pro Max készüléked van.
Ekkor az iPhone-odon nincs Főgomb.
Az iPhone-odon a képernyő alsó része is teljesen sík.
Lehet, hogy a 2022-ben és azután kiadott iPhone-okon sincs Főgomb.
Fontos, hogy elolvasd és megtanuld az itt következő információkat.

Új kézmozdulatok

A tananyagból már ismered a Vezérlőközpont megnyitását.

Az újabb iPhone-okon egy egyszerűbb kézmozdulatot is használhatsz.

Egy egyujjas kézmozdulattal is megnyithatod a Vezérlőközpontot.

Érintsd meg fent a képernyőt egy ujjaddal.

Csúsztasd nem túl gyorsan lefelé az ujjadat a képernyőn.

Egyszer egy hangjelzést hallasz és egy rezgést érzel.

Ebből tudhatod, hogy helyesen használod a kézmozdulatot.

Csúsztasd tovább lefelé az ujjadat a képernyőn.

Egyszer egy második hangjelzést hallasz és egy újabb rezgést érzel.

Ekkor emeld fel az ujjadat a képernyőről.

A Vezérlőközpont megnyílik a képernyőn.

A Vezérlőközpontot egy másik kézmozdulattal zárhatod be.

A Vezérlőközpont bezárásával a következő alfejezetben foglalkozunk.

A tananyagból már ismered az Értesítési központ megnyitását.

Az újabb iPhone-okon egy egyszerűbb kézmozdulatot is használhatsz.

Egy egyujjas kézmozdulattal is megnyithatod az Értesítési központot.

Érintsd meg fent a képernyőt egy ujjaddal.

Csúsztasd nem túl gyorsan lefelé az ujjadat a képernyőn.

Egyszer egy hangjelzést hallasz és egy rezgést érzel.

Ebből tudhatod, hogy helyesen használod a kézmozdulatot.

Csúsztasd tovább lefelé az ujjadat a képernyőn.

Egyszer egy második hangjelzést hallasz és egy újabb rezgést érzel.

Most csúsztasd még tovább lefelé az ujjadat a képernyőn.

Egyszer egy harmadik hangjelzést hallasz és egy újabb rezgést érzel.

Ekkor emeld fel az ujjadat a képernyőről.

Az Értesítési központ megnyílik a képernyőn.

Az Értesítési központot egy másik kézmozdulattal zárhatod be.

Ezzel a kézmozdulattal a következő alfejezetben foglalkozunk.

Kézmozdulatok használata a Főgomb helyett

Az újabb iPhone-okon kézmozdulattal léphetsz ki az alkalmazásokból.

A képernyőn most egy megnyitott alkalmazás látszik.

Például az Időjárás alkalmazás látszik a képernyőn.

A megnyitott alkalmazásból visszaléphetsz a Kezdőképernyőre.

Ehhez az újabb iPhone-okon egy egyujjas kézmozdulatot használj.

Érintsd meg lent a képernyőt egy ujjaddal.

Csúsztasd nem túl gyorsan felfelé az ujjadat a képernyőn.

Egyszer egy hangjelzést hallasz és egy rezgést érzel.

Ebből tudhatod, hogy helyesen használod a kézmozdulatot.

Csúsztasd tovább felfelé az ujjadat a képernyőn.

Egyszer egy második hangjelzést hallasz és egy újabb rezgést érzel.

Ekkor emeld fel az ujjadat a képernyőről.

Ezzel kilépsz a megnyitott alkalmazásból.

Ezzel a kézmozdulattal a Vezérlőközpontot is bezárhatod.

Ezzel a kézmozdulattal az Értesítési központot is bezárhatod.

Ezzel a kézmozdulattal az Alkalmazásváltót is bezárhatod.

Ezzel a kézmozdulattal a Sirit is bezárhatod.

Ezt a kézmozdulatot bezárási vagy kilépő kézmozdulatnak nevezzük.

Egy hasonló kézmozdulattal nyithatod meg az Alkalmazásváltót.

Érintsd meg lent a képernyőt egy ujjaddal.

Csúsztasd nem túl gyorsan felfelé az ujjadat a képernyőn.

Egyszer egy hangjelzést hallasz és egy rezgést érzel.

Ebből tudhatod, hogy helyesen használod a kézmozdulatot.
Csúsztasd tovább felfelé az ujjadat a képernyőn.
Egyszer egy második hangjelzést hallasz és egy újabb rezgést érzel.
Most csúsztasd még tovább felfelé az ujjadat a képernyőn.
Egyszer egy harmadik hangjelzést hallasz és egy újabb rezgést érzel.
Ekkor emeld fel az ujjadat a képernyőről.
Az Alkalmazásváltó megjelenik a képernyőn.
Az Alkalmazásváltót egy hasonló kézmozdulattal zárhatod be.
A bezárási kézmozdulatot már ismered ebből az alfejezetből.

A ki-bekapcsoló gomb használata a Főgomb helyett

A tananyagból már ismered a jobb oldali hosszúkás gomb lehetőségeit.
A gomb rövid megnyomásával például bekapcsolhatod a képernyőt.
A gomb rövid megnyomásával például kikapcsolhatod a képernyőt.
Lehet, hogy az iPhone-od most le van állítva.
Ekkor a hosszúkás gombot megnyomhatod és nyomva tarthatod.
Közben számolj el hatig.
Ezután engedd el a hosszúkás gombot a jobb oldalon.
Ezzel elindíthatod az iOS rendszert az iPhone-on.
Lehet, hogy neked Főgomb nélküli újabb iPhone készüléked van.
Ezekre a dolgokra az újabb típusokon is a hosszúkás gombot használd.

Az iPhone SE 2020 típuson egyes dolgokat a Főgombbal csinálsz.
Például a Főgomb hosszú nyomva tartásával indíthatod el a Sirit.
A Siri szót szirinek mondják.
Például megnyomhatod háromszor gyorsan a Főgombot.
Ezzel leállíthatod vagy elindíthatod a segítő szoftvert.
Például leállíthatod vagy elindíthatod a VoiceOvert.

Lehet, hogy neked Főgomb nélküli újabb iPhone készüléked van.
Ekkor ezeket a dolgokat a hosszúkás gombbal csinálhatod.
A hosszúkás ki-bekapcsoló gombot a készülék jobb oldalán találod.
Lehet, hogy most be van kapcsolva a képernyő az iPhone-odon.
Ekkor hosszan nyomva tarthatod a jobb oldali hosszúkás gombot.
Ezzel elindíthatod a Sirit.
A Sirivel angol nyelven beszélgethetsz.
Lehet, hogy nem akarsz a Sirivel beszélgetni.
Ekkor várj fél percet.
A Siri magától leáll.
Az iPhone-on visszakerülsz az eddigi helyre.

Megnyomhatod háromszor gyorsan a jobb oldali hosszúkás gombot.
Ezzel leállíthatod vagy elindíthatod a segítő szoftvert.
Például leállíthatod vagy elindíthatod a VoiceOvert.
Ezt csak a segítő tanácsára csináld.

Az iOS rendszer leállítása két nyomógommbal

Lehet, hogy le akarod állítani az iOS rendszert az iPhone-odon.
Lehet, hogy neked Főgomb nélküli új típusú iPhone-od van.
Ekkor két gombot kell nyomva tartanod a leállításhoz.
Nyomva kell tartanod a hosszúkás gombot a készülék jobb oldalán.
Közben nyomva kell tartanod a halkító gombot is.
A halkító gombot a készülék bal oldalán találod.
A két szögletes gomb a hangerőszabályzó a készülék bal oldalán.
Az alsó szögletes gomb a halkító gomb a készülék bal oldalán.
Tehát egyszerre két gombot kell nyomva tartanod a kikapcsoláshoz.
Lehet, hogy több hangjelzést is hallasz.

Egyszer azt hallod, hogy Kikapcsolás gomb.
Ekkor engeddd el a nyomógombokat az iPhone két oldalán.
Koppints duplán egy ujjaddal az érintőképernyőn.
Ezzel megnyomod a Kikapcsolás gombot.
Ekkor azt hallod, hogy Kikapcsolás.
Ebből tudhatod, hogy az iOS rendszer éppen leáll.
Számolj el magadban tízig.
Ekkor az iPhone már biztosan ki van kapcsolva.
Az iPhone kikapcsolását ellenőrizheted is.
A kikapcsolás ellenőrzését már ismered.

Szakirodalom

Bevezetés az iPhone használatába

Írta: Mali Attila

Kiadja: Informatika a Látássérültekért Alapítvány

Impresszum

Szerző: Márkus Norbert

Olvasószerkesztő: Faludi Zsolt

Tapasztalati szakértő: Csóti Konsztandina

Szakértő: Besze Dóra

Kiadja: Informatika a Látássérültekért Alapítvány

A kiadást támogatta: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és
az Emberi Erőforrások Minisztériuma