

**Az internethasználat alapjai az iPhone  
okostelefonon  
látássérült és értelmi sérült emberek számára  
Második kötet**

Könnyen érthető kommunikációval készült tananyag  
Billentyűzet-központú tananyag

Könnyen érthető informatika tananyagsorozat

Készítette és kiadja az Informatika a Látássérültekért Alapítvány  
2021.



A tananyag elkészítését a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet  
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.



## Tartalomjegyzék

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Előszó .....                                         | 4  |
| További hasznos tudnivalók a böngészésről .....      | 5  |
| A weboldalak tartalma .....                          | 5  |
| Ismerkedés a Magyar Elektronikus Könyvtárral .....   | 6  |
| Képek és ábrák.....                                  | 8  |
| Listák.....                                          | 10 |
| Táblázatok.....                                      | 12 |
| Webes űrlapok.....                                   | 18 |
| Hasznos műveletek a weboldallal .....                | 34 |
| A weboldal megosztása másokkal .....                 | 34 |
| Fájlok letöltése a weboldalakról .....               | 41 |
| Kilépés a Safari böngészőből .....                   | 47 |
| Összefoglalás.....                                   | 48 |
| Kiegészítő ismeretek és érdekességek .....           | 49 |
| Keresés az interneten .....                          | 49 |
| Webes párbeszédablakok .....                         | 56 |
| Sütik kezelése .....                                 | 58 |
| Felhasználók és fiókok .....                         | 60 |
| Összefoglalás .....                                  | 64 |
| Melléklet.....                                       | 65 |
| Javasolt beállítások a Safari használata előtt ..... | 65 |
| A Safari ikonjának elhelyezése a Dockban .....       | 65 |
| A Safari ajánlott beállításai .....                  | 65 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| A VoiceOver ajánlott rotorbeállításai..... | 67 |
| Impresszum .....                           | 68 |

## Előszó

Ez az Internet használat alapjai az iPhone-on tananyag második kötete.

Ebben a kötetben a tananyag második részét olvashatod.

Ez a kötet az első kötet folytatása.

A második kötetből is sok hasznos dolgot tudhatsz meg.

Az első kötetet már ismered.

Lehet, hogy nem ismered az első kötetet.

Akkor előbb az első kötetet olvasd el.

Csak utána olvasd el a második kötetet.

## További hasznos tudnivalók a böngészésről

Ebben a részben további hasznos dolgokat tanulhatsz a böngészőről.

További hasznos dolgokat tanulhatsz a böngészésről is.

A legfontosabb dolgokat már tudod a böngészőről és a böngészésről.

Most új dolgokat tudhatsz meg.

Az új ismeretek növelhetik az önállóságodat.

Sok dolgot egyedül is meg tudsz majd csinálni a böngészőben.

Sok dologhoz nem kell majd segítséget kérned.

Megtudhatod, hogy a weboldalakon szövegek és más dolgok lehetnek.

A weboldalakon lehetnek listák és táblázatok is.

A weboldalakon lehetnek képek és videók és hangok is.

Megtanulhatod a webes űrlapok használatát.

Megtanulhatod a weboldalak mentését a Fájlok alkalmazásba.

Megtanulhatod a weboldalak webcímének megtalálását.

Megtanulhatod a weboldalak webcímének kijelölését és másolását.

Megtanulhatod a webcímek elküldését másoknak.

Megtanulhatod a fájlok letöltését a weboldalakról.

## A weboldalak tartalma

A weboldalak internetes dokumentumok.

A weboldalakon szövegek és címsorok és hivatkozások lehetnek.

A címsorokat és a hivatkozásokat már ismered.

A weboldalakon más dolgok is lehetnek.

A következő alfejezetekben ezekről a dolgokról tanulhatsz.

## Ismerkedés a Magyar Elektronikus Könyvtárral

A Magyar Elektronikus Könyvtár egy internetes portál.

A MEK a Magyar Elektronikus Könyvtár rövidítése.

A weboldalakon különféle dolgok lehetnek.

Ebben a részben megtanulhatod ezeket a dolgokat.

A MEK weboldalain tanulhatod meg ezeket a dolgokat.

A Magyar Elektronikus Könyvtárban elektronikus könyvek vannak.

Lehet, hogy egyes könyvek érdekelnek téged.

A könyveket megkeresheted a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

A könyveket letöltheted a Magyar Elektronikus Könyvtárból.

A Magyar Elektronikus Könyvtárban vannak felolvastatható művek is.

A felolvastatható műveket a VoiceOver felolvashatja neked.

A Magyar Elektronikus Könyvtárban vannak hangoskönyvek is.

A hangoskönyveket meghallgathatod az iPhone-odon.

Indítsd el a Safari böngészőt.

A Safari böngésző ikonját a Kezdőképernyőn találod.

Lehet, hogy most egy másik képernyőn vagy.

A Főgomb rövid megnyomásával lépj a Kezdőképernyőre.

Sok iPhone típuson egy kézmozdulattal léphetsz a Kezdőképernyőre.

A Dockra lépéshez koppints négy ujjaddal a képernyő alsó részén.

A Dock végére kerülsz lent a képernyő jobb szélén.

Balra seprésekkel lépj a Safari alkalmazás ikonjára.

Dupla koppintással nyisd meg a Safari böngészőt.

A Kezdőképernyő eltűnik.

A képernyőn megjelenik a Safari alkalmazás.

A Safariban megnyílik az utoljára meglátogatott weboldal.

Például megnyílik az Infoalap egyik híre.

Most nyisd meg a MEK vak embereknek készült weboldalát.

Négy ujjal koppints a képernyő felső részén.

Ezzel a Safari címsorára kerülsz.

Jobbra sepréssel lépj a Cím szövegmezőre.

Dupla koppintással aktiváld a Cím szövegmezőt.

Jobbra sepréssel lépj a Szöveg törlése gombra.

Dupla koppintással nyomd meg a Szöveg törlése gombot.

Ekkor egy koppanásszerű hang jelzi, hogy a szövegmező üres.

A képernyő alsó részén találsz a képernyőbillentyűzetet.

A képernyőbillentyűzeten írd be a következő webcímet:

vmek.oszk.hu.

Figyelj, hogy pontosan írd be a webcímet.

A PONT karaktert a szóköztől jobbra találsz a billentyűzeten.

Ebben a webcímben rövidítések vannak.

A MEK a Magyar Elektronikus Könyvtár rövidítése.

A vMEK a vak embereknek készült változat rövidítése.

Az OSZK az Országos Széchényi Könyvtár rövidítése.

Az Országos Széchényi Könyvtár egy nagy könyvtár Budapesten.

Az Országos Széchényi Könyvtárban nagyon sok könyv és más mű van.

A Magyar Elektronikus Könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár része.

A Magyar Elektronikus Könyvtárat ingyenesen használhatod.

A Magyar Elektronikus Könyvtárban a könyveket ingyenesen olvashatod.

A Magyar Elektronikus Könyvtárból ingyenesen letöltheted a könyveket.

Ezeket a könyveket szabadon megoszthatod másokkal.

A cím beírása után nyomd meg az Ugrás billentyűt.

Az Ugrás billentyűt a jobb oldalon lent találsz a billentyűzeten.

Az Ugrás billentyűt dupla koppintással nyomhatod meg.  
Ekkor megnyílik a Magyar Elektronikus Könyvtár egyszerűsített felülete.  
Az egyszerűsített felületet a vak emberek könnyebben használhatják.  
A megnyitás közben kattogó hangokat hallhatsz.  
A megnyitás végén egy másfajta hangjelzést hallasz.

## Képek és ábrák

A weboldalakon képek és ábrák is lehetnek.  
A képeket és ábrákat grafikáknak is nevezik.  
A VoiceOver felolvassa a szöveges képleírásokat.  
A szöveges képleírást helyettesítő szövegnek is nevezik.  
A vak emberek nem látják a képeket és az ábrákat.  
A vak emberek a képleírásokból kapnak információt a képekről.  
A képleírásokból fontos vagy hasznos információkat tudhatsz meg.  
A helyesen elkészített weboldalakon jól érthető képleírásokat találsz.  
A weboldalon navigálás közben ráléphetsz a képekre és az ábrákra.  
Például egyujjas jobbra seprésekkel a képekre is eljutsz a weboldalon.  
A VoiceOver felolvassa a kép címét vagy leírását.  
A VoiceOver azt is bemondja, hogy Kép.  
Ebből tudhatod, hogy most egy képen vagy egy ábrán állsz.

Képeket találhatsz például a Magyar Elektronikus Könyvtár weboldalain.  
Kétujjas felfelé sepréssel indítsd el a felolvasást a weboldal elejétől.  
Ekkor először a következőt hallod:  
Országos Széchényi Könyvtár, kép, link.  
A bemondásból tudhatod, hogy ez egy kép.  
A bemondásban az Országos Széchényi Könyvtár a képleírás.  
Ez az Országos Széchényi Könyvtár logója.

A logó egy egyszerű rajz.  
A logókat a látó emberek könnyen felismerik.  
A cégeknek és intézményeknek lehet logójuk.  
A zenekaroknak és a sportcsapatoknak is lehet logójuk.  
A látó emberek a cég logójából ráismernek a cégre.  
A logókat jelvényeknek vagy emblémáknak is nevezik.  
A Safari nem mondja el a logó kinézetét.  
A vak embereknek csak azt fontos tudniuk, hogy ez az OSZK logója.

A bemondásból tudhatod, hogy ez a kép egyúttal egy link is.  
A szöveges linkek aktiválását már ismered.  
Dupla kattintással aktiválhatod a linkeket.  
A képlinkeket is aktiválhatod dupla kattintással.  
Ezzel a linkkel az Országos Széchényi Könyvtár főoldalát nyithatod meg.  
A főoldal a látó embereknek készült.  
Ezt a linket ne aktiváld.  
A vak emberek az egyszerűsített weboldalt tudják könnyen használni.  
Most az egyszerűsített weboldalon vagy.  
Jobbra seprésekkel lépkedhetsz a weboldal elemein.  
Az első jobbra sepréskor a következőt hallod:  
Magyar Elektronikus Könyvtár, első címsorszint.  
A következő jobbra sepréskor a következőt hallod:  
Egyszerűsített felület, első címsorszint.  
A következő jobbra sepréskor a következőt hallod:  
Kezdőlap, első címsorszint.  
A weboldal elején tehát az OSZK logóját és a vMEK főcímét találod.

## Listák

A vMEK weboldalon egy újabb jobbra sepréskor a következőt hallod:

Teljes változat, link, lista eleje.

Most a vMEK portál főmenüjén vagy.

A főoldalon és a MEK többi oldalán is megtalálod a főmenüt.

A vMEK főmenüjét egy listában találod.

A weboldalakon a listákban dolgok vannak felsorolva.

A lista elemekből áll.

A listaelemek általában rövid sorok.

A bemondásból tudhatod, hogy most a lista elején vagy.

Ebben a listában az elemek egyúttal linkek is.

Itt hasznos linkeket találsz a vMEK más lehetőségeihez.

Most a Főmenü első elemén állsz.

Ez a Teljes változat link.

A Teljes változat a lista első eleme.

A MEK teljes változatát a vak emberek nehezen tudják használni.

A VoiceOver bemondja, hogy lista eleje.

Ebből tudhatod, hogy ez egy felsorolás.

Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedhetsz a lista elemein.

Egyujjas balra seprésekkel visszafelé lépkedhetsz a lista elemein.

Jobbra seprésre azt hallod, hogy Keresés, link.

Ez a Főmenü második eleme.

Kétujjas lefelé sepréssel elindíthatod a folyamatos felolvasást.

A VoiceOver sorban felolvassa a lista elemeit.

A következőket hallod:

Beállítások, link.

Súgó, link.

Kapcsolat, link.

Hírek, link, lista vége.

Ezek a linkek a vMEK más weboldalaira visznek.

Az utolsó bemondásból hallod, hogy a lista végén vagy.

Ez egyúttal a Főmenü vége is.

Kétujjas koppintással állítsd meg a felolvasást.

Egy jobbra sepréssel a Főmenü utáni elemre lépsz.

A VoiceOver azt mondja, hogy Tartalom, második címsorszint.

Jobbra seprésekkel a következő menülista elemein lépkedhetsz.

Az első jobbra sepréskor például a következőt hallod:

Keresés, oldalon belüli link.

Egy újabb jobbra seprésre a következőt hallod:

Újdonságok, oldalon belüli link.

Ezek a listaelemek is linkek.

A listaelemek neve után azt hallod, hogy Oldalon belüli link.

Ebből tudhatod, hogy ezzel a linkkel ezen az oldalon maradsz.

Ez a link egy másik helyre visz ezen az oldalon.

Az ilyen linkeket ugrólinkeknek nevezik.

Az ugrólinkekkel könnyen eljuthatsz a weboldal más részeire.

Például az Újdonságok link az újdonságok listájára visz.

Az újdonságok listája egy másik alfejezet ezen a weboldalon.

Az újdonságok listájában néhány új könyvet találsz.

Ezek a könyvek csak nemrég vannak a MEK-ben.

Az újdonságok listájához sok-sok jobbra sepréssel is eljuthatsz.

Az újdonságok listájához a rotor használatával is eljuthatsz.

Viszont az Újdonságok ugrólinket dupla koppintással aktiválhatod.

Ekkor rögtön az újdonságok listájára kerülsz.

Most nem kell aktiválnod az Újdonságok ugrólinket.

Ebben a listában más ugrólinkeket is találsz.

Például a listában megtalálod a Témakörök böngészése ugrólinket.

Például a listában megtalálod az Ajánlott oldalak ugrólinkjét is.

## Táblázatok

Egyes weboldalakon táblázatok is vannak.

A táblázatok a weboldalak speciálisan elrendezett részei.

A weboldalakon a sima szövegek a szokásos módon néznek ki.

A weboldalakon a táblázatok máshogy néznek ki.

A VoiceOver bemondja, hogy táblázatban vagy.

Ebből tudhatod, hogy nem sima szövegen állsz.

A táblázatokban egymáshoz tartozó információkat találsz.

A táblázatokban tömör formában kaphatsz sok információt.

A táblázatokhoz általában nincs szükség részletes magyarázatokra.

A helyesen elkészített táblázatokban könnyen tájékozódhatsz.

A helyesen elkészített táblázatokban könnyen értheted az információkat.

A helyesen elkészített weboldalakon jól elkészített táblázatok vannak.

Vannak helytelenül elkészített weboldalak is.

Ezek a weboldalakon helytelenül elkészített táblázatok is lehetnek.

A helytelenül elkészített táblázatokban nehezen tájékozódhatsz.

Lehet, hogy nem egymáshoz tartozó információk vannak a táblázatban.

Lehet, hogy a látó emberek látják a táblázat lényegét.

Lehet, hogy nehezen érted az információkat a táblázatban.

Ekkor kérdezd meg a segítődet.

Például megnyitod egy pályázat információs weboldalát.

Az oldalon egy táblázatból információt kaphatsz a pályázat nyerteseiről.

A táblázatban megtalálhatod a nyertes személyek nevét és lakóhelyét.

Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedsz a weboldalon.

Egyszer a következőt hallod:

Pályázó családi neve, első sor, egy oszlop,  
táblázat eleje, hetvenkettő sor három oszlop.

A bemondásból tudhatod, hogy egy táblázat elején állsz.

A bemondás végén megtudod a táblázat méreteit.

A táblázatnak három oszlopa és hetvenkettő sora van.

A táblázat három oszlop széles és hetvenkettő sor hosszú.

A táblázatban hetvenkettő személy adatai vannak.

Egy-egy személyről három adat van a táblázatban.

A táblázatban az információk cellákban vannak.

A cellák kis négyszögletes területek a táblázatban.

A cellákban lehetnek szövegek vagy képek vagy linkek.

A bemondás elején a cella tartalmát hallod.

A bemondásból a cella helyét is megtudod a táblázatban.

Hallod, hogy ez a cella a táblázat első sorában és első oszlopában van.

Ez a táblázat első cellája.

Ez a cella a táblázatban a bal oldalon fent van.

A táblázat elején segítséget kapsz a táblázat információihoz.

A cella tartalma az, hogy Pályázó családi neve.

Ez azt jelenti, hogy a nyertesek első adata a családi nevük.

A VoiceOverrel sima szöveggént is olvashatod a táblázatot.

Egyujjas jobbra vagy balra seprésekkel lépkedhetsz a cellákon.

Ekkor a képernyőolvasó felolvassa a cella tartalmát.

Egy ujjal seperj jobbra a képernyőn.

Ekkor azt hallod, hogy Pályázó utóneve, kettő oszlop.

Ez azt jelenti, hogy a nyertesek második adata az utónevük.  
A VoiceOver azt is bemondja, hogy ez a cella a második oszlopban van.  
Seperj még egyszer egy ujjal jobbra a képernyőn.  
Ekkor azt hallod, hogy Lakhely, három oszlop.  
Ez azt jelenti, hogy a nyertesek harmadik adata a lakóhelyük.  
Itt csak a település nevét találod majd.  
Ebben a táblázatban ez a három adat a táblázat fejléce.  
A fejlécből tudhatod, hogy mit jelentenek az adatok a táblázatban.

Seperj ismét egy ujjal jobbra.  
Ekkor azt hallod, hogy Kovács, második sor, egy oszlop.  
Ez az első nyertes családi neve.  
Seperj ismét jobbra egy ujjal.  
Ekkor azt hallod, hogy István, kettő oszlop.  
Ez az első nyertes utóneve.  
Seperj még egyszer jobbra egy ujjal.  
Ekkor azt hallod, hogy Dorog.  
Ezen a településen lakik az első nyertes.  
Jobbra seprésekkel lépkedj tovább a táblázat celláin.  
A következőket hallod:  
Szabó.  
Erzsébet.  
Budapest.  
Ezek a második nyertes adatai.  
Kétujjas lefelé sepréssel elindíthatod a folyamatos felolvasást.  
Ekkor sorban hallod a nyertesek nevét és lakóhelyét.  
Kétujjas koppintással megállíthatod a folyamatos felolvasást.  
Kétujjas forgatás mozdulatokkal elforgathatod a rotort.  
A rotort a Címsorok lehetőségre állíthatod.

Egyujjas felfelé sepréssel lépj a táblázat előtti címsorra.

Egy jobbra sepréssel lépj a táblázat elejére.

Az első nyertesről három információt találsz a táblázatban.

A három információ a családi név és az utónév és a lakhely.

A három információ három külön cellában van.

Az első nyertes három cellája egymás mellett van a táblázatban.

A nyertes adatcellái egy sorban vannak.

A táblázat sorai egymás alatt vannak.

Most a táblázat elején állsz.

Az első cella a Családi név.

Kétujjas forgatás mozdulatokkal állítsd a rotort a Sorok lehetőségre.

Ekkor egyujjas lefelé sepréssel a táblázat következő sorába lépsz.

A VoiceOver bemondja, hogy Kovács, második sor.

A Kovács az első nyertes családi neve a sor első cellájában.

Az első cella a sorban a családi név cellája.

A családi nevek egymás alatt vannak a táblázatban.

A családi név cellák a táblázat első oszlopában vannak.

Ez a Pályázó családi neve oszlop.

Sorban lépkedhetsz a nyertesek családi nevein.

Ismét seperj egy ujjal lefelé.

Egy sorral lejjebb kerülsz a táblázatban.

A VoiceOver bemondja, hogy Szabó, harmadik sor.

A Szabó a második nyertes családi neve.

Azt a bemondást is hallod, hogy Harmadik sor.

Ennek a nyertesnek az adatai a harmadik sorban vannak.

Seperj ismét egy ujjaddal lefelé az érintőképernyőn.

Egy sorral lejjebb kerülsz a táblázatban.

A VoiceOver bemondja, hogy Takács, negyedik sor.

A Takács a harmadik nyertes családi neve.  
Most tehát a táblázat első oszlopában vagy.  
Ez a családi nevek oszlopa.  
Átléphet a sorban a következő cellára.  
Ehhez seperj egy ujjal jobbra az érintőképernyőn.  
Ekkor átlépsz a második oszlopba.  
A VoiceOver bemondja a következő cellában lévő információt.  
Például azt hallod, hogy László, kettő oszlop.  
A László a nyertes utóneve.  
Azt is bemondja, hogy kettő oszlop.  
Ez azt jelenti, hogy az információ a sor második cellájában van.  
A második cella a sorban az utónév cella.  
Most a második cellán állsz.  
Az utónevek is egymás alatt vannak a táblázatban.  
Az utónév cellák a táblázat második oszlopában vannak.  
Ez a Pályázó utóneve oszlop.  
A táblázatban az oszlopok egymás mellett vannak.

Seperj ismét egy ujjaddal jobbra.  
Ezzel átlépsz a harmadik oszlopba.  
A VoiceOver bemondja az információt a következő cellában.  
Azt hallod, hogy Szeged, három oszlop.  
Szeged a nyertes lakóhelye.  
Azt a bemondást is hallod, hogy három oszlop.  
Ez azt jelenti, hogy az információ a sor harmadik cellájában van.  
A harmadik cella a sorban a lakhely cella.  
A lakhelyek is egymás alatt vannak a táblázatban.  
A lakhely cellák a táblázat harmadik oszlopában vannak.  
Ez a Lakhely oszlop.

Lehet, hogy most csak a településnevekre vagy kíváncsi.

A lakhely oszlopban a településneveket találod.

Ezek a településeken laknak a nyertes pályázók.

Meghallgathatod csak a lakóhelyeket.

Seperj egy ujjaddal lefelé az érintőképernyőn.

Egy sorral lejjebb kerülsz a táblázatban.

A VoiceOver bemondja, hogy Miskolc, ötödik sor.

Miskolc a következő nyertes lakóhelye.

Azt a bemondást is hallod, hogy ötödik sor.

Tehát a miskolci nyertes adatai a táblázat ötödik sorában vannak.

Seperj ismét egy ujjaddal lefelé.

Egy sorral lejjebb kerülsz a táblázatban.

A VoiceOver bemondja, hogy Győr, hatodik sor.

Győr a következő nyertes lakóhelye.

A győri nyertes adatai a táblázat hatodik sorában vannak.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépegetsz tovább az oszlopban.

Sorban a következőket hallod:

Szolnok, hetedik sor.

Pécs, nyolcadik sor.

Cegléd, kilencedik sor.

A települések felsorolása hosszan folytatódik.

Felfelé is lépkedhetsz a Lakhely oszlopban.

Ehhez egy ujjaddal seperj felfelé az érintőképernyőn.

Ekkor azt hallod, hogy Pécs, nyolcadik sor.

Seperj még egyszer egy ujjaddal felfelé.

Ekkor azt hallod, hogy Szolnok, hetedik sor.

Visszaléphetesz a második oszlopba.

Ehhez egy ujjaddal seperj balra az érintőképernyőn.

Ekkor azt hallod, hogy Ildikó, kettő oszlop.

Az Ildikó a szolnoki nyertes utóneve.

A táblázat megismerése után lépj vissza a vMEK weboldalára.

Ehhez lehet, hogy használhatod a kétujjas visszalépés mozdulatot.

Tedd két ujjadat az érintőképernyőre.

Mozgasd a két ujjadat egyszerre oda vissza oda vissza a képernyőn.

Utána emeld fel a két ujjadat a képernyőről.

Ekkor lehet, hogy visszakerülsz a vMEK weboldalára.

Most ismét a Magyar Elektronikus Könyvtár weboldalán vagy.

Ez a Magyar Elektronikus Könyvtár egyszerűsített weboldala.

A vak emberek az egyszerűsített weboldalt tudják könnyen használni.

## Webes űrlapok

A weboldalakon lehetnek űrlapok is.

Az űrlapokon információkat adhatsz meg.

Az információk megadását az űrlap kitöltésének nevezik.

A kitöltött űrlapokat elküldheted.

Ekkor elküldöd a megadott információkat a weboldalról.

Például rákeresel valamire az interneten.

Például bejelentkezel az e-mail-fiókodba vagy egy webáruházba.

A webes űrlapok hasonlítanak a párbeszédpanelekre.

A párbeszédpaneleken vezérlőelemek vannak.

A weboldalakon az információkat űrlapmezőkben adhatod meg.

Az űrlapmezőket űrlapvezérlőknek is nevezik.

Az űrlapmezők hasonlítanak a vezérlőelemekre.

Űrlapmező a szövegmező és a gomb.

Űrlapmező a jelölőnégyzet és a választógomb is.

A kibomló gomb is űrlapmező.

Vannak másfajta űrlapmezők is.

Egyes weboldalakon az űrlapmezőket közvetlenül egymás után találod.

Más weboldalakon az űrlapmezőket más dolgok között találod.

Például lehetnek az űrlapmezők között sima szövegek vagy képek.

Lehetnek az űrlapmezők között címsorok vagy linkek is.

Kétujjas forgatás mozdulatokkal forgathatod a rotort a képernyőn.

A rotort az Űrlapvezérlőelemek lehetőségre állíthatod.

Ekkor egyujjas lefelé sepréssel a következő űrlapmezőre léphetsz.

Egyujjas felfelé sepréssel az előző űrlapmezőre léphetsz.

## Szövegmezők

A szövegmező egy űrlapvezérlőelem.

Az ujjad csúsztatásával vagy seprésekkel juthatsz a szövegmezőre.

Lehet, hogy a szövegmező üres.

Ekkor először a szövegmező nevét hallod.

Például azt hallod, hogy Szerző.

Utána azt hallod, hogy Szövegmező.

Lehet, hogy már van beírva szöveg a szövegmezőbe.

Például az van beírva a szövegmezőbe, hogy Benedek Elek.

Ekkor a VoiceOver először bemondja a szövegmező nevét.

Utána a VoiceOver bemondja a beírt szöveget.

Végül a VoiceOver azt mondja, hogy szövegmező.

Például a következőt hallod:

Szerző, Benedek Elek, szövegmező.

Dupla koppintással aktiválhatod a szövegmezőt.

Ekkor például a következőket hallod:

Szerző, szövegmező, szerkesztést végez, Benedek Elek,  
beszúrási pont a végén.

Ebből tudhatod, hogy egy szövegmezőn állsz és a szövegmező aktív.

Azt is tudhatod, hogy a szövegmezőbe be van írva a következő szöveg:  
Benedek Elek.

Azt is tudhatod, hogy a mező végén van a kurzor.

Ez azt jelenti, hogy a mező végére írhatsz.

Tehát a képernyőbillentyűzeten a Benedek Elek szöveg után írhatsz.

Diktálhatsz is a Benedek Elek szöveg után.

Az aktív szövegmezőben lefelé vagy felfelé seprésekkel navigálhatsz.

Ekkor a lefelé vagy felfelé seprésekkel nem a weboldalon navigálsz.

Egyujjas jobbra sepréssel a következő elemre léphetsz a weboldalon.

Egyujjas balra sepréssel az előző elemre léphetsz a weboldalon.

Varázskoppintással diktálhatsz a szövegmezőbe.

Diktálás után a jobbra és balra seprésekkel a weboldalon navigálhatsz.

A képernyőbillentyűzeten szöveget írhatsz a szövegmezőbe.

Ezután a billentyűzeten navigálhatsz a jobbra és balra seprésekkel.

Ekkor a billentyűkön lépkedsz a jobbra és balra seprésekkel.

A billentyűzeten írás után máshogy léphetsz másik űrlapmezőre.

Egy ujjad csúsztatásával keresheted meg a következő űrlapmezőt.

Ezután már jobbra vagy balra seprésekkel is navigálhatsz a weboldalon.

## Gombok

A gomb is egy űrlapvezérlő.

A VoiceOver bemondja a gomb nevét és azt, hogy gomb.

Például a következőt hallod:

Keresés, gomb.

A gombot dupla koppintással nyomhatod meg.  
Ekkor lehet, hogy megváltozik a weboldal egy része.  
Lehet, hogy új weboldal töltődik be.

A gombok másik fajtája a váltógomb.  
A váltógommbal jelezheted, hogy akarsz valamit vagy nem.  
Például kérsz vagy nem kérsz hírlevelet a weboldalon.  
A váltógombokat és a jelölőnégyzeteket hasonló dolgokra használhatod.  
A jelölőnégyzettel később foglalkozunk.  
A VoiceOver bemondja a váltógomb nevét.  
Ezután bemondja, hogy váltógomb.  
Végül bemondja azt, hogy lenyomva vagy nincs lenyomva.  
Például a következőt hallod:  
Kérek hírlevelet, váltógomb, nincs lenyomva.  
A bemondás végén azt hallod, hogy nincs lenyomva.  
Ez azt jelenti, hogy nem kérsz hírlevelet.  
Duplán koppinthsz a váltógombon.  
A VoiceOver azt mondja, hogy lenyomva.  
Ezzel jelzed, hogy kérsz hírlevelet.  
Lehet, hogy meggondolod magad.  
Lehet, hogy mégsem kérsz hírlevelet.  
A lenyomott váltógombot felengedheted.  
Ehhez ismét koppints duplán a képernyőn.  
A VoiceOver azt mondja, hogy nincs lenyomva.  
Ezzel jelzed, hogy nem kérsz hírlevelet.

## Jelölőnégyzetek

A jelölőnégyzet is egy űrlapvezérlő.

A jelölőnégyzeteket és a váltógombokat hasonló dolgokra használhatod.

A váltógombokat már ismered.

A jelölőnégyzettel jelezheted, hogy akarsz valamit vagy nem.

Például kérsz vagy nem kérsz hírlevelet a weboldalon.

A képernyőolvasó bemondja a jelölőnégyzet nevét.

Ezután bemondja, hogy jelölőnégyzet.

Végül bemondja, hogy bejelölt vagy nem bejelölt.

Például a következőt hallod:

Kérek hírlevelet, jelölőnégyzet, nem bejelölt.

Ez azt jelenti, hogy nem kérsz hírlevelet.

A jelölőnégyzetet dupla koppintással jelölheted be.

A VoiceOver bemondja, hogy bejelölt.

Lehet, hogy mégsem kérsz hírlevelet.

Dupla koppintással kiveheted a jelölést a jelölőnégyzetből.

A VoiceOver bemondja, hogy nem bejelölt.

## Választógombok

A választógomb is egy űrlapvezérlő.

A választógombbal több dolog közül egyet választhatsz ki.

Például e-mailben vagy telefonon vagy postán kérsz értesítést.

Két vagy három vagy több választógomb van egy csoportban.

Ezek a választógombok egymáshoz tartoznak.

Egyszerre csak az egyik választógomb lehet bejelölve a csoportban.

A VoiceOver bemondja a választógomb nevét.

Ezután bemondja, hogy választógomb.

Végül bemondja, hogy bejelölt vagy nem bejelölt.

Lehet, hogy először egyik választógomb sincs bejelölve a csoportban.

Például a következőt hallod:

Értesítés e-mailben, választógomb, nem bejelölt.

Ez azt jelenti, hogy most nem e-mailben kérsz értesítést.

A választógombot dupla koppintással jelölheted be.

A VoiceOver bemondja, hogy bejelölt.

Egyujjas jobbra sepréssel a következő választógombra léphetsz.

Lehet, hogy a rotor az Űrlapvezérlőelemek lehetőségre van állítva.

Ekkor egyujjas lefelé sepréssel is a következő választógombra léphetsz.

Például a következőt hallod:

Értesítés telefonon, választógomb, nem bejelölt.

Dupla koppintással bejelölheted ezt a választógombot.

A VoiceOver bemondja, hogy bejelölt.

Ekkor az Értesítés e-mailben választógomb már nincs bejelölve.

## Kibomló gombok

A kibomló gomb is egy űrlapvezérlő.

A számítógépeken a böngészőkben kombinált listamezőket találsz.

Az iPhone-on a Safari böngészőben kibomló gombokat találhatsz.

Például kibomló gombokat találsz a kombinált listamezők helyett.

A kibomló gomb használatával több dolog közül egyet választhatsz ki.

A VoiceOver először bemondja a kibomló gomb nevét.

Például azt mondja, hogy Értesítések.

Ezután a VoiceOver bemondja a kiválasztott lehetőséget.

Végül bemondja, hogy kibomló gomb.

Például a következőt hallod:

Értesítések, Könyvekről, kibomló gomb.

Lehet, hogy másik lehetőséget akarsz választani.  
Dupla koppintással aktiválhatod a kibomló gombot.  
Ekkor a képernyő alján megjelenik egy állítható kiválasztóelem.  
A Safari eszközsora a kiválasztóelem fölé kerül a képernyőn.  
A kiválasztóelemben több dolog közül választhatsz ki egyet.  
Például könyvekről vagy újságokról vagy zenékről kérsz értesítést.  
A VoiceOver bemondja a lehetőség helyét a kiválasztóelemben.  
Például a következőt hallod:  
Könyvekről, kiválasztóelem, állítható, három per egy.  
Ebből megtudod, hogy három lehetőség közül választhatsz.  
Azt is megtudod, hogy a Könyvekről lehetőség van kiválasztva.  
A Könyvekről az első lehetőség a három közül.  
Az első lehetőség alul van a kiválasztóelemben.  
Egyujjas felfelé sepréssel léphetsz a következő lehetőségre.  
Egyujjas lefelé sepréssel léphetsz az előző lehetőségre.  
Lehet, hogy az egyujjas sepréskor egy koppanásszerű hangot hallasz.  
Ebből tudhatod, hogy nincs több lehetőség a kiválasztóelemben.

Egyujjas felfelé sepréssel válassz másik lehetőséget.  
Azt hallod, hogy Újságokról.  
Az Újságokról a második lehetőség.  
Most az Újságokról lehetőség van kiválasztva.  
Az újságokról akarsz értesítést kapni.  
Egy ujjal seperj balra a képernyőn.  
Ezzel a Kész gombra lépsz.  
A Kész gomb a kiválasztóelem felett van az eszközsoron.  
Dupla koppintással megnyomhatod a Kész gombot.  
Ekkor a kiválasztóelem eltűnik a képernyő aljáról.

Az eszközsor visszakerül a képernyő aljára.

A VoiceOver a következőket mondja be:

Értesítések, újságokról, kibomló gomb.

A weboldalon most a kibomló gombon állsz.

Hallhatod, hogy már az Újságokról lehetőség van kiválasztva.

Most már az újságokról kapsz értesítést.

## Egyes vezérlőtípusok rotorra tétele

Kétujjas forgatás mozdulatokkal elforgathatod a rotort.

A rotoron kiválaszthatod az Űrlapvezérlőelemek lehetőséget.

Ekkor lefelé seprésekkel lépkedhetsz az űrlapvezérlők között.

Felfelé seprésekkel visszafelé lépkedhetsz az űrlapvezérlők között.

A lefelé és felfelé seprésekkel megtalálhatod a különböző vezérlőket.

Egy lefelé sepréssel például egy szövegmezőre lépsz.

Egy újabb lefelé sepréssel például egy jelölőnégyzetre lépsz.

Egy újabb lefelé sepréssel például egy gombra lépsz.

A VoiceOver beállításában további lehetőségeket találsz a rotorhoz.

Az egyes űrlapvezérlő típusokat külön-külön is a rotorra teheted.

Például a Szövegmezők lehetőséget a rotorra teheted.

Például a Gombok lehetőséget is a rotorra teheted.

Kétujjas forgatás mozdulatokkal elforgathatod a rotort.

A rotoron kiválaszthatod a Szövegmezők lehetőséget.

Lefelé vagy felfelé seprésekkel a szövegmezők között lépkedhetsz.

Kétujjas forgatás mozdulatokkal elforgathatod a rotort.

A rotoron például kiválaszthatod a Gombok lehetőséget.

Lefelé vagy felfelé seprésekkel a gombok között lépkedhetsz.

Sok más lehetőséget is a rotorra tehetsz.

Lehet, hogy túl sok lehetőséget teszel a rotorra.  
A túl sok lehetőség miatt nehéznek érezheted a rotor használatát.  
Kipróbálás után csak a neked fontos lehetőségeket hagyd a rotoron.  
A rotor beállításaihoz kérj segítséget.

## Űrlapok kitöltése és elküldése

A webes űrlapokon információkat adsz meg.  
Például szövegeket írsz a szövegmezőkbe.  
Például bejelölsz egyes jelölőnégyzeteket és választógombokat.  
Például lehetőséget választasz a kibomló gombokkal.  
Ezt az űrlap kitöltésének nevezzük.  
Előbb kitöltöd az űrlapot.  
Ezután elküldöd az űrlapot.  
Az űrlapot egy gomb megnyomásával küldheted el.  
Ez például a Küldés vagy az Elküld gomb.  
A Küldés gombot általában az űrlap végén találod.  
Lehet, hogy Küldés gomb helyett Rendben gombot találsz.  
Lehet, hogy Küldés gomb helyett OK gombot találsz.  
Az angol nyelvű weboldalakon lehet, hogy Submit gombot találsz.  
A Submit szót szabmitnak mondják.  
Az angol nyelvű weboldalakon lehet, hogy Go vagy Send gombot találsz.  
A Send szót szendnek mondják.

Az űrlap elküldése után általában új weboldal töltődik be.  
Sok dologhoz csak űrlap kitöltésével juthatsz hozzá az interneten.  
Az új weboldalról megtudhatod, hogy a küldés sikeres vagy sikertelen.  
A sikertelen küldés után általában leírják a hibát.  
Hiba esetén kérj segítséget.

## Egyszerű űrlapok a gyakorlatban

Egyes űrlapok nagyon egyszerűek.

Például egy weboldalon csak egy vagy két vagy három gomb van.

A gomb megnyomásával például feladatot végeztethetsz el.

A gomb megnyomásával kérést is küldhetsz a weblapról.

Például a gomb megnyomásával kiléphetsz az e-mail-fiókodból.

Sok weboldalon találkozhatasz egyszerű űrlapokkal.

Például találsz egy szövegmezőt.

Ide beírhatod vagy diktálhatod a keresett szöveget.

Ezt a szövegmezőt keresőmezőnek hívják.

A mező után találsz egy gombot.

Ezzel a gombbal indíthatod el a keresést.

Ez a Keresés gomb.

Keresés gomb helyett lehet, hogy Küldés vagy Elküld gombot találsz.

Keresés gomb helyett lehet, hogy Mehet gombot találsz.

Az angol nyelvű weboldalakon lehet, hogy Find gombot találsz.

A Find szót fájdndnak mondják.

Az angol nyelvű weboldalakon lehet, hogy Search gombot találsz.

A Search szót szörcsnek mondják.

Az angol nyelvű weboldalakon lehet, hogy Go gombot találsz.

Az angol nyelvű weboldalakon lehet, hogy Submit gombot találsz.

A Submit szót szabmitnak mondják.

A gombok megnyomása után lehet, hogy az oldal egy része megváltozik.

A gombok megnyomásakor lehet, hogy új oldal töltődik be.

Például megjelenik a keresési találatok listája.

Ilyen egyszerű űrlap van a vMEK weboldalán.

Most a vMEK weboldalán vagy.

Ez a Magyar Elektronikus Könyvtár egyszerűsített weboldala.

Próbáld ki a gyorskeresést a vMEK weboldalán.

Kétujjas felfelé sepréssel lépj a weboldal elejére.

Kétujjas koppintással állítsd meg a felolvasást.

Kétujjas forgatás mozdulatokkal forgasd el a rotort.

A rotoron válaszd ki az Űrlapvezérlőelemek lehetőséget.

Egyujjas lefelé sepréssel lépj a következő űrlapmezőre a weboldalon.

A VoiceOver azt mondja, hogy Gyorskeresés, szövegmező.

Dupla koppintással aktiváld a szövegmezőt.

A VoiceOver például azt mondja, hogy Beszúrási pont a végén.

A képernyő alján a billentyűzeten beírhatod a következőt:  
mesék.

A beírást nehéznek találhatod.

Beírás helyett kétujjas dupla koppintással elindíthatod a diktálást.

A kétujjas dupla koppintást varázskoppintásnak is nevezik.

Egy tompa hangjelzést hallasz.

Bemondhatod a mikrofonba, hogy mesék.

Egy újabb varázskoppintással leállíthatod a diktálást.

Egy magasabb hangjelzést hallasz.

A VoiceOver megismétli, hogy mesék.

A szövegmezőbe beíródik az, hogy mesék.

A diktálás után jobbra sepréssel a Mehet gombra léphetsz.

A Mehet gombot dupla koppintással nyomhatod meg.

A Mehet gomb megnyomásával elindítod a keresést.

A képernyőbillentyűzeten az Ugrás billentyűvel is elindíthatod a keresést.

Az Ugrás billentyűt a jobb oldalon lent találod.

Az Ugrás billentyűt dupla koppintással nyomhatod meg.

Egy új weboldal nyílik meg a Safariban.

Ezen a weboldalon a keresés eredményét találod.  
A találatok között mesekönyvek és más művek vannak.  
A megtalált művekben benne van az a szó, hogy mesék.  
A művek címében és szövegében lehet az a szó, hogy mesék.  
A találati listákkal később foglalkozunk.  
Most a kétujjas visszalépés mozdulattal lépj vissza a vMEK főoldalára.  
Újra megnyílik a vMEK egyszerűsített kezdőlapja.

## Összetett űrlapok a gyakorlatban

A könyvtárban pontosabb keresést is indíthatsz.  
Most a vMEK weboldal elején vagy.  
Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedj a weboldal elemein.  
Néhány jobbra seprés után azt hallod, hogy Keresés, link.  
Most a Főmenüben a Keresés menüponton vagy.  
Dupla koppintással aktiválhatod a linket.  
Ekkor megnyílik a vMEK Összetett keresés weboldala.  
Ezen a weboldalon pontosabb keresést indíthatsz.  
Ezen a weboldalon több űrlap is van.  
Most csak az első űrlapot használd.  
A rotor még az Űrlapvezérlőelemek lehetőségen áll.  
Lefelé sepréssel lépj az első űrlapmezőre.  
Azt hallod, hogy Szerző, szövegmező.  
A Szerző szövegmező az első űrlap elején van.  
Dupla koppintással aktiváld a Szerző szövegmezőt.  
Varázskoppintás után diktáld be a következőt:  
Benedek Elek.  
Újabb varázskoppintással állítsd le a diktálást.  
Ezzel jelzed, hogy most csak Benedek Elek könyvei érdekelnek.

Egyujjas jobbra sepréssel a következő űrlapmezőre lépsz.

A VoiceOver azt mondja, hogy Cím, szövegmező.

A Cím szövegmezőbe a keresett mű címét írhatod.

A Cím szövegmezőbe most ne íj be címet.

Egy újabb jobbra sepréssel a Téma szövegmezőre lépsz.

Dupla koppintással aktiváld a Téma szövegmezőt.

Írd be vagy diktáld a következőt:

mesék.

Ezzel jelzed, hogy most csak a mesekönyvek érdekelnek.

Egyujjas jobbra sepréssel a következő űrlapmezőre lépsz.

A VoiceOver a következőket mondja:

Formátum, Minden, kibomló gomb.

Dupla koppintással nyisd meg a kiválasztóelemet.

A kiválasztóelem megjelenik a képernyő alján.

Egyujjas jobbra sepréssel lépj a kiválasztóelemre.

Több lehetőség közül egy formátumot választhatsz.

Itt a keresett könyvek fájlformátumát választhatod ki.

Most az első lehetőség van kiválasztva.

Az első lehetőség alul van a kiválasztóelemben.

Az első lehetőség a Minden.

Ekkor a találatok között lehetnek HTML és PDF fájlok.

A találatok között lehetnek Word fájlok és elektronikus könyvek is.

A találatok között lehetnek sima szövegfájlok és MP3 hangoskönyvek is.

Téged most csak az MP3 hangoskönyvek érdekelnek.

Egyujjas felfelé seprésekkel lépkedj a lehetőségeken.

Egyszer azt hallod, hogy MP3 hangoskönyv.

Egyujjas balra sepréssel lépj a Kész gombra.

Dupla koppintással nyomd meg a Kész gombot.

A kiválasztóelem eltűnik a képernyőről.

A VoiceOver a következőt mondja:

Formátum, MP3 hangoskönyv, kibomló gomb.

A MEK ebből tudja, hogy téged az MP3 hangoskönyvek érdekelnek.

Egyujjas jobbra sepréssel lépj a Keres gombra.

Dupla koppintással nyomd meg a Keres gombot.

Ekkor elindul a keresés.

Megnyílik a találati lista weboldala.

Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedj a weboldal elemein.

Egyszer azt hallod, hogy Keresőkérdés.

További jobbra seprésekre a VoiceOver a következőket mondja be:

Szerző egyenlő

Benedek Elek,

Téma egyenlő

mesék.

További jobbra seprések után egyszer a következőket hallod:

A találatok száma négy.

Tehát Benedek Elek négy mesekönyve van meg hangoskönyvben.

További jobbra seprések után egyszer azt hallod, hogy Első.

Ekkor a találati lista elejére érsz.

Most az első találaton vagy.

Egy újabb jobbra seprésre a VoiceOver a következőt mondja:

Honszerző Árpád törtvonal emvégyéóesz hangoskönyvek, link.

Ez az első hangoskönyv a találati listában.

Újabb jobbra seprésre azt hallod, hogy Második.

Újabb jobbra seprésre a VoiceOver a következőt mondja:

Székely tündérország törtvonal Székely népmesék és mondák, link.

Ez a második hangoskönyv a találati listában.

Seperj ismét jobbra egy ujjaddal.

Ekkor azt hallod, hogy Harmadik.

Seperj még egyszer jobbra egy ujjaddal.

Ekkor a VoiceOver a következőt mondja:

Többsincs királyfi és más mesék törtvonal Emvégyéóesz  
hangoskönyvek, link.

Dupla koppintással aktiváld a linket.

Megnyílik a hangoskönyv információs weboldala.

Kétujjas forgatás mozdulatokkal állítsd a rotort a Címsorok lehetőségre.

Lefelé seprésekkel lépkedj a címsorok között a weboldalon.

Egyszer a következőt hallod:

Megtekinthető verziók, negyedik címsorszint.

Egyujjas jobbra sepréssel lépj a következő elemre a weboldalon.

A VoiceOver azt mondja, hogy MP3, link.

Dupla koppintással aktiváld a linket.

Megnyílik egy weboldal az MP3 fájlok listájával.

A listában a meséket találod a mesekönyvben.

Az egyes meséket külön-külön MP3 fájlban hallgathatod meg.

Kétujjas forgatás mozdulatokkal állítsd a rotort a Linkek lehetőségre.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedj a linkeken.

Egyszer a következőt hallod:

2349aa00.mp3 - Hangos katalóguscédula, link.

A 2349aa00.mp3 a hangfájl neve.

A fájlnev elején a 2349 a hangoskönyv könyvtári száma.

A könyvtári szám minden fájlnev elején ott van.

A Hangos katalóguscédula a hangfelvétel címe.

Ezen a felvételen a mesekönyvről hallhatsz információkat.

Seperj még egyszer lefelé egy ujjaddal.

A VoiceOver a következőt mondja:

2349af01.mp3 - Az aranygyapjas kosok, link.

Ebben a hangfájlban az első mesét olvassák fel.

Az Aranygyapjas kosok a mese címe.

Seperj még egyszer lefelé egy ujjaddal.

A következőt hallod:

2349af02.mp3 - A talléros kalap, link.

Ebben a fájlban a második mesét olvassák fel.

A mese címe A talléros kalap.

Újból seperj egy ujjaddal lefelé a képernyőn.

A VoiceOver a következőt mondja:

2349af03.mp3 - A hétszépségű királykisasszony, link.

Ebben a fájlban a harmadik mesét olvassák fel.

A mese címe A hétszépségű királykisasszony.

Dupla koppintással aktiváld a linket.

Megnyílik a lejátszás oldala.

A böngésző elkezd lejátszani a hangfájlt.

Most hallgathatod a mesét.

A Szüneteltetés gombon állsz.

Dupla koppintással megállíthatod a lejátszást.

Most a Játék gombon állsz.

A Játék gombon dupla koppintással folytathatod a lejátszást.

A varázskoppintással is folytathatod a lejátszást.

A varázskoppintással meg is állíthatod a lejátszást.

Egyujjas dupla koppintással is megállíthatod a lejátszást.

A lejátszóból visszaléphetsz a hangfájlok listájára.

Ehhez használd a kétujjas visszalépés mozdulatot.

Ekkor a lejátszás befejeződik.

Visszakerülsz az MP3 fájlok listájára.

## Hasznos műveletek a weboldallal

A weboldallal hasznos műveleteket végezhetsz a Safari-ban.

A weboldal webcímét megoszthatod másokkal.

Megtudhatod a weboldal webcímét.

Kijelölheted és másolhatod a weboldal webcímét.

Ezután elküldheted a webcímet másoknak.

Egyes weboldalakról fájlokat tölthetsz le az iPhone-ra.

Utána a letöltött fájlokat a Fájlok alkalmazásban találod meg.

## A weboldal megosztása másokkal

Lehet, hogy egy weboldalt érdekesnek találsz.

Például a hangoskönyvet Benedek Elek meséivel érdekesnek találod.

A weboldalt megmutathatod másoknak.

Például a hangoskönyv weboldalát megmutathatod Sándornak.

Sándor most máshol van.

A weboldal linkjét elküldheted Sándornak egy üzenetben.

Sándor megkapja az üzenetet a weboldal linkjével.

Sándor aktiválja a linket az üzenetben.

A hangoskönyv weboldala megnyílik Sándor böngészőjében.

Most már Sándor is meghallgathatja a hangoskönyvet.

## Gyorsmegosztás e-mail-ben

Most a vMEK weboldalán vagy a Safari-ban.

Benedek Elek mesekönyve van megnyitva.

Ez egy MP3 hangoskönyv.

Az egyes mesék külön MP3 fájlokban vannak.

A weboldalon az MP3 fájlok listáján állsz.

Ezen a weboldalon megnyithatod és meghallgathatod az egyes meséket.

Ezt a weboldalt megoszthatod Sándorral.

Négy ujjal koppints a képernyő alján.

Ezzel az eszközsor végére kerülsz.

Egyujjas balra seprésekkel lépj a Megosztás gombra.

Dupla koppintással nyomd meg a Megosztás gombot.

A képernyőn megjelennek a megosztási lehetőségek.

Koppints négy ujjal a képernyő felső részén.

Ezzel az első elemre lépsz a képernyőn.

A megosztási képernyő címsorára kerülsz.

Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedj a megosztási lehetőségeken.

Egyszer például a következőt hallod:

Sándor, Mail, gomb.

Ezzel e-mail-üzenetben elküldheted Sándornak a hangoskönyv linkjét.

Dupla koppintással megnyomhatod a Sándor, Mail gombot.

Viszont lehet, hogy nem találsz Sándor, Mail gombot.

Ekkor jobbra seprésekkel lépkedj tovább a megosztási lehetőségeken.

Egyszer azt hallod, hogy Mail, gomb.

Ezzel a lehetőséggel a következő alfejezetben foglalkozunk.

Most viszont nyomd meg a Sándor, Mail gombot.

Elindul a Mail alkalmazás.

Megnyílik egy új üzenet.

Sándor az üzenet címzettje.

Az üzenet tárgya például VMEK - dokumentum.

A tárgyat például diktálással megváltoztathatod.

Bemondhatod például, hogy Benedek Elek hangoskönyv.

Ebből Sándor tudni fogja, hogy egy mesekönyv linkjét küldöd.

Az Üzenettörzs mezőben ott van a weboldal linkje.

A képernyőn a jobb oldalon fent találod a Küldés gombot.  
Dupla koppintással nyomd meg a Küldés gombot.  
Egy suhanásszerű hang jelzi az üzenet elküldését.  
Az üzenet eltűnik a képernyőről.  
Visszakerülsz a Safari-ba az MP3 fájlok listájára.  
Sándor megkapja és megnyitja az üzenetet.  
Sándor megtalálja és aktiválja a linket az üzenetben.  
A böngészőben megnyílik az MP3 fájlok listája.  
Most már Sándor is meghallgathatja Benedek Elek meséit.

## **Megosztás e-mail-ben a címzett megadásával**

Most a vMEK weboldalán vagy a Safari-ban.  
Benedek Elek mesekönyve van megnyitva.  
A weboldalon az MP3 fájlok listáján állsz.  
Ezt a weboldalt megoszthatod Sándorral.  
Négy ujjal koppints a képernyő alján.  
Ezzel az eszközsor végére kerülsz.  
Egyujjas balra seprésekkel lépj a Megosztás gombra.  
Dupla koppintással nyomd meg a Megosztás gombot.  
A képernyőn megjelennek a megosztási lehetőségek.  
Koppints négy ujjal a képernyő felső részén.  
Ezzel az első elemre lépsz a képernyőn.  
A megosztási képernyő címsorára kerülsz.  
Egyujjas jobbra seprésekkel lépkedj a megosztási lehetőségeken.  
Nem hallod azt, hogy Sándor, Mail, gomb.  
Ehelyett egyszer a következőt hallod:  
Mail, gomb.  
Ezzel e-mailben küldheted el egy ismerősödnek a hangoskönyv linkjét.

Dupla koppintással nyomd meg a Mail gombot.  
Elindul a Mail alkalmazás.  
Megnyílik egy új üzenet.  
A Címzett szövegmező aktív.  
Varázskoppintás után bediktálhatod, hogy Sándor.  
A diktálást egy újabb varázskoppintással állíthatod le.  
A képernyő közepén találod a lehetőségeket a címzethez.  
Az ujjad csúsztatásával keresd meg Sándort.  
Emeld fel az ujjad a képernyőről.  
Dupla koppintással válaszd ki Sándort címzettnek.  
Most már Sándor az e-mail-üzenet címzettje.  
Az üzenet tárgya például VMEK - dokumentum.  
A tárgyat például diktálással megváltoztathatod.  
Bemondhatod például, hogy Benedek Elek hangoskönyv.  
Ebből Sándor tudni fogja, hogy egy mesekönyv linkjét küldöd.  
Az Üzenettörzs mezőben ott van a weboldal linkje.  
A képernyőn a jobb oldalon fent találod a Küldés gombot.  
Dupla koppintással nyomd meg a Küldés gombot.  
Egy suhanásszerű hang jelzi az üzenet elküldését.  
Az üzenet eltűnik a képernyőről.  
Visszakerülsz a Safariba az MP3 fájlok listájára.  
Sándor megkapja az üzenetet a hangoskönyv linkjével.

## **Megosztás más alkalmazásból**

A weboldal linkjét másfajta üzenetben is elküldheted.  
A megosztási lehetőségek képernyőjén több más lehetőséget is találsz.  
Jobbra seprésekkel lépkedhetsz a megosztási lehetőségeken.  
Egyszer például azt hallod, hogy Üzenetek, gomb.

Dupla koppintással megnyomhatod az Üzenetek gombot.

Ekkor elindul az Üzenetek alkalmazás.

Megnyílik például egy új SMS üzenet.

Az üzenetben benne van a weboldal linkje.

A Címzett szövegmezőben add meg a címzett nevét vagy telefonszámát.

A képernyőn a jobb oldalon fent találod a Küldés gombot.

Dupla koppintással megnyomhatod a Küldés gombot.

Ezzel elküldöd az SMS üzenetet a weboldal linkjével.

Más alkalmazásokat is találhatsz a megosztási lehetőségek között.

Például a lehetőségek között találhatod a Zoom alkalmazást.

A Zoom szót zúmnak mondják.

Például a lehetőségek között találhatod a Skype alkalmazást.

A Skype szót szkájpnak mondják.

A Skype alkalmazással az interneten beszélgethetsz másokkal.

A Skype alkalmazással üzeneteket is válthatsz másokkal.

A Zoom alkalmazással is beszélgethetsz másokkal az interneten.

A Zoom alkalmazással is válthatsz üzeneteket másokkal.

A Skype és a Zoom csevegőüzeneteiben elküldheted a weboldal linkjét.

A Safari Megosztás képernyőjén más alkalmazásokat is találhatsz.

Lehet, hogy más alkalmazásokkal is elküldheted a weboldal linkjét.

## **Link küldése a webcím másolásával**

Most a vMEK weboldalán vagy a Safariban.

Benedek Elek mesekönyve van megnyitva.

A weboldalon az MP3 fájlok listájában vagy.

A listában az egyik mese linkjén állsz.

A VoiceOver például a következőt mondja:

2349af03.mp3 - A hétszépségű királykisasszony, meglátogatott, link.

Koppints duplán a linken.

Megnyílik a hanglejátszás weboldala.

Elindul a mese lejátszása.

Dupla koppintással megállíthatod a lejátszást.

Keresd meg a Safari Cím szövegmezőjét a képernyőn fent.

Koppints négy ujjaddal a képernyő felső részén.

Ezzel az első elemre lépsz a képernyőn.

A VoiceOver azt mondja, hogy Formázási beállítások, gomb.

Seperj egy ujjal jobbra.

Ezzel a Cím szövegmezőre lépsz.

Koppints háromszor gyorsan egy ujjal a képernyőn.

Ekkor megjelennek a szerkesztési műveletek.

Kis idő múlva például azt hallod, hogy Másolás, menüelem.

Neked éppen erre van szükséged.

Lehet, hogy más bemondást hallasz.

Ekkor egy ujjal seperj balra.

Egyszer azt hallod, hogy Másolás, menüelem.

Koppints duplán a menüelem aktiválásához.

Ekkor a mese webcíme a vágólapra kerül.

Most lépj át a Mail alkalmazásba.

Nyisd meg az Alkalmazásváltót.

Ehhez nyomd meg kétszer gyorsan a Főgombot.

Sok iPhone-on egy kézmozdulattal nyithatod meg az Alkalmazásváltót.

Az Alkalmazásváltó megjelenik a képernyőn.

Egyujjas balra seprésekkel lépkedj az alkalmazásokon.

Egyszer a következőt hallod:

Mail, aktív.

Dupla koppintással nyisd meg a Mail alkalmazást.

Ekkor az Alkalmazásváltó eltűnik a képernyőről.  
A Mail alkalmazás megjelenik a képernyőn.  
Már meg van nyitva egy új üzenet a Mail alkalmazásban.  
Az üzenetet Sándornak írod.  
A Címzett szövegmezőben Sándor e-mail-címe van.  
Az üzenetben több dologról írsz Sándornak.  
Az Üzenettörzs szövegmező már aktív.  
Az Üzenettörzs mezőbe a vágólapról beteheted a mese linkjét.  
Ehhez koppints háromszor gyorsan egy ujjaddal a képernyőn.  
Kis várakozás után megjelennek a szerkesztési lehetőségek.  
A VoiceOver azt mondja, hogy Beillesztés, menüelem.  
Lehet, hogy más szöveget hallasz.  
Ekkor egyujjas balra seprésekkel lépkedj a lehetőségeken.  
Egyszer azt hallod, hogy Beillesztés, menüelem.  
Dupla koppintással aktiváld a Beillesztés menüelemet.  
Ekkor a VoiceOver magas hangon bemondja a mese webcímét.  
Ezután a VoiceOver azt mondja, hogy beillesztve.  
Ebből tudhatod, hogy a link már az e-mail-üzenet szövegében van.  
Ezután elküldheted Sándornak az üzenetet.  
A Küldés gombot a jobb oldalon fent találod a képernyőn.  
Dupla koppintással nyomd meg a Küldés gombot.  
Egy suhanásszerű hang jelzi az üzenet elküldését.  
Sándor megkapja az e-mail-üzenetet a felolvasott mese linkjével.  
Lépj vissza a Safariba.  
Nyisd meg az Alkalmazásváltót.  
Ehhez nyomd meg kétszer gyorsan a Főgombot.  
Sok iPhone-on egy kézmozdulattal nyithatod meg az Alkalmazásváltót.  
Az Alkalmazásváltó megjelenik a képernyőn.  
Egyujjas balra sepréssel lépj a Safari alkalmazásra.

Dupla koppintással nyisd meg a Safari alkalmazást.  
Az Alkalmazásváltó eltűnik a képernyőről.  
A Safari-ban visszakerülsz az MP3 lejátszás képernyőjére.

## **Fájlok letöltése a weboldalakról**

A szokásos linkek más weboldalakra visznek.  
Egyes linkek viszont más típusú fájlokra mutatnak.  
A más típusú fájlok más alkalmazásban nyílnak meg.  
A Word fájlok például a Microsoft Word alkalmazásban nyílnak meg.  
Lehet, hogy nincs Word alkalmazás az iPhone-on.  
Esetleg szükséged van a Word alkalmazásra.  
Probléma esetén kérj segítséget.  
A Safari sokféle fájlt meg tud nyitni.  
A Safari például megnyitja a PDF fájlokat és az RTF fájlokat.  
A megnyitott dokumentumfájlokat elolvashatod.  
Olvasás után visszaléphetsz a Safari-ba.  
A Safari megnyitja és lejátsza a videófájlokat és a hangfájlokat is.  
A videófájlok és a hangfájlok lejátszása után visszaléphetsz a Safari-ba.  
A Safari megnyitja a képfájlokat is.  
A kép megjelenik az iPhone képernyőjén.  
A kép megnézése után visszaléphetsz a Safari-ba.  
Ezeket támogatott fájltypusoknak nevezik.  
Csak a biztonságos weboldalakról tölts le fájlokat.  
Az internetről letöltött fájlokkal légy óvatos.  
Csak a biztonságos weboldalakról letöltött fájlokat nyisd meg.

A Safari megkérdezheti tőled, hogy megnyissa vagy letöltse a fájlt.  
Egyes fájlokat a Safari nem tud megnyitni.

Például a Word fájlokat a Safari nem tudja megnyitni.  
Lehet, hogy az iOS sem talál alkalmazást a fájl megnyitásához.  
Az iOS például nem talál alkalmazást a Word fájl megnyitásához.  
Ekkor a fájl letöltését választhatod.  
A letöltés után átkerülsz a Fájlok alkalmazásba.  
A Fájlok alkalmazásban a letöltött fájlt az iPhone-odra mentheted.  
A Fájlok alkalmazásban például elküldheted a fájlt az ismerőseidnek.  
A Fájlok alkalmazás használatához kérj segítséget.  
A következő alfejezetekben a gyakorlatban is kipróbálhatod a letöltést.

## A megnyitott fájl letöltése

Most a vMEK weboldalán vagy a Safari-ban.  
Benedek Elek mesekönyve van megnyitva.  
A mesekönyv MP3 hangoskönyv változatán vagy.  
A hétszépességű királykisasszony című mese van megnyitva a Safari-ban.  
Az MP3 fájl hanglejátszási képernyőjén vagy.  
A mese MP3 fájlját letöltheted az iPhone-odra.  
Koppints négy ujjal a képernyő alsó részén.  
Ekkor az eszközsor végére kerülsz.  
Balra seprésekkel lépj a Megosztás gombra.  
Dupla koppintással nyomd meg a Megosztás gombot.  
Megjelenik a megosztási lehetőségek képernyője.  
Négy ujjal koppints a képernyő alsó részén.  
A VoiceOver azt mondja, hogy Műveletek szerkesztése, gomb.  
Ez az utolsó elem a megosztási képernyőn.  
Balra seprésekkel lépj a Mentés a Fájlokba gombra.  
Dupla koppintással nyomd meg a Mentés a Fájlokba gombot.  
Ekkor megnyílik a Fájlok alkalmazás.

Egy ujjad csúsztatásával információkat tudhatsz meg a mentésről.

Megtudhatod, hogy az MP3 fájlt a saját iPhone-odra mented.

A képernyőn a bal oldalon fent találod a Mégsem gombot.

A mentés előtt meggondolhatod magad.

Dupla koppintással megnyomhatod a Mégsem gombot.

Ekkor az MP3 fájlt nem mented az iPhone-odra.

A Fájlok alkalmazás eltűnik a képernyőről.

Visszakerülsz a megosztási lehetőségek képernyőjére.

A Mentés a Fájlokba gombon állsz.

Most viszont menteni akarod az MP3 fájlt.

A Fájlok alkalmazásban keresd meg a Mentés gombot.

A képernyőn a jobb oldalon fent találod a Mentés gombot.

Dupla koppintással nyomd meg a Mentés gombot.

A Fájlok alkalmazás eltűnik a képernyőről.

Visszakerülsz a Safariba.

Újra az MP3 fájl lejátszási képernyőjén vagy.

A Safari címsora megváltozik fent a képernyőn.

A képernyőn a jobb oldalon fent a Letöltések gombot találod.

A VoiceOver azt mondja, hogy a Letöltések gomb az eszközsoron van.

Van a Safariból letöltött fájlod a Fájlok alkalmazásban.

Ezért a Safariban megtalálod a Letöltések gombot jobb oldalt fent.

Az összes weboldal képernyőjén megtalálod a Letöltések gombot.

Az Újratöltés gombot a Letöltések gombtól balra találod.

A Letöltések gombot most az Újratöltés gomb eredeti helyén találod.

Dupla koppintással megnyomhatod a Letöltések gombot.

Ekkor megnyílik a letöltött fájlok listája.

A listából visszaléphetsz a kétujjas visszalépés mozdulattal.

A listában például megtalálod a letöltött MP3 mesefájlt.

Jobbra vagy balra seprésekkel lépkedhetsz a letöltött fájlkon.  
Az ujjad csúsztatásával is megtalálhatod a letöltött fájlkat.  
A hétszépségű királykisasszony című mese MP3 fájlját megnyithatod.  
A letöltött fájlt dupla koppintással nyithatod meg.  
Ekkor megnyílik a hanglejátszási képernyő.  
A képernyő közepén találsz egy Lejátszás gombot.  
A képernyőn lent az eszközsor jobb oldalán is van egy Lejátszás gomb.  
A Lejátszás gombot dupla koppintással nyomhatod meg.  
Ekkor elindul a mese lejátszása.  
Ezután az eszközsor jobb oldalán a Szünet gombot találod.  
Dupla koppintással megnyomhatod a Szünet gombot.  
Ezzel megállíthatod a lejátszást.  
A varázskoppintással is elindíthatod és megállíthatod a lejátszást.  
Az eszközsor bal oldalán találod a Megosztás gombot.  
Dupla koppintással megnyomhatod a Megosztás gombot.  
A képernyőn megjelennek a megosztási lehetőségek.

Például elküldheted a fájlt másoknak.  
Használhatod a kétujjas visszalépés mozdulatot.  
Ezzel bezárod a megosztási lehetőségek képernyőjét.  
Visszakerülsz a hanglejátszási képernyőre.  
A képernyőn a bal oldalon fent találod a Kész gombot.  
Ezzel bezárhatod a lejátszási képernyőt.  
A kétujjas visszalépés mozdulattal is bezárhatod a lejátszási képernyőt.  
Ekkor visszajutsz a letöltött fájlok listájába.  
A mese MP3 fájlján állsz.  
Lefelé vagy felfelé seprésekkel választhatsz a lehetőségek közül.  
Egyszer például azt hallod, hogy Letöltés megtekintése.  
Ezzel a Fájlok alkalmazást nyithatod meg.

A Fájlok alkalmazásból nehezen léphetsz vissza erre a képernyőre.  
A Fájlok alkalmazás használatához kérj segítséget.  
A lehetőségek között találod a Törlést is.  
Dupla koppintással aktiválhatod a Törlés lehetőséget.  
Ezzel törlöd a letöltött MP3 fájlt.  
A képernyőn a jobb oldalon fent találod a Törlés gombot.  
Dupla koppintással a Törlés gombot is aktiválhatod.  
Ezzel törlöd a letöltött MP3 fájlt az iPhone-odról.  
A fájlok listája bezáródik.  
Visszakerülsz a Safariban a weben megnyitott MP3 fájl képernyőjére.  
Itt folytathatod az MP3 fájl lejátszását.  
Most már nincs a Safariból letöltött fájl az iPhone-odon.  
Ezért a képernyőn a jobb oldalon fent nem találod a Letöltések gombot.  
A jobb oldalon fent ismét az Újratöltés gombot találod.

## **Letöltés a fájl megnyitása nélkül**

Most a Benedek Elek mese MP3 fájlja van megnyitva a Safariban.  
A hanglejátszási képernyőn vagy.  
A kétujjas visszalépés mozdulattal bezárhatod a lejátszási képernyőt.  
Ehhez mozgasd a képernyőn két ujjadat oda vissza oda vissza.  
Utána emeld fel a két ujjadat a képernyőről.  
A lejátszási képernyő eltűnik.  
Visszakerülsz az MP3 fájlok listájába.  
Négy ujjaddal koppints a képernyő felső részén.  
Ezzel az első elemre lépsz a képernyőn.  
A rotor még a Linkek lehetőségen áll.  
Éppen erre van szükséged.  
A weboldalon egyujjas lefelé seprésekkel lépkedj a linkeken.

Egyszer a következőt hallod:

2349AF03.mp3 - A hétszépségű királykisasszony, meglátogatott, link.

Ismét A hétszépségű királykisasszony című mese linkjén állsz.

Ezt a mesét már ismered.

Ez a mese felolvasott hangfelvétele.

A link a hangfelvétel MP3 fájljára mutat.

Az MP3 fájlt letöltheted a fájl megnyitása nélkül is.

Egy ujjal koppints háromszor gyorsan a linken.

A VoiceOver azt mondja, hogy Előnézet.

A képernyő felső részén a hanglejátszás lehetőségeit találod.

A képernyő alsó részén a link helyi menüjét találod.

A letöltést jelző kattogó hangokat hallhatsz.

A kattogó hangokra ne figyelj oda.

Koppints négy ujjal a képernyő alsó részén.

Ezzel az utolsó elemre lépsz a képernyőn.

A VoiceOver azt mondja, hogy Helyi menü bezárása, gomb.

A helyi menüben a link lehetőségeit találod.

Egy ujjal seperj balra a képernyőn.

Azt hallod, hogy Megosztás, gomb.

Ezzel elküldheted a linket másoknak.

Seperj ismét egy ujjal balra.

Azt hallod, hogy Másolás.

Ezzel a link webcímét a vágólapra másolhatod.

Átléphetesz egy másik alkalmazásba.

Például átléphetesz a Mail alkalmazásba.

Az MP3 fájl webcímét beillesztheted egy üzenetbe.

Az üzenetet elküldheted az MP3 fájl linkjével.

Utána visszaléphetesz a Safari alkalmazásba.

Most viszont balra seprésekkel lépkedj tovább a link lehetőségein.

A link helyi menüjében különféle küldési lehetőségeket találsz.  
Egyszer azt hallod, hogy Linkelt fájl letöltése, gomb.  
Dupla koppintással nyomd meg a Linkelt fájl letöltése gombot.  
Ezzel az MP3 fájlt letöltöd az iPhone-odra.  
A letöltés rákérdezés nélkül történik.  
Visszakerülsz az MP3 fájlok listájába.  
A letöltött fájlt a Fájlok alkalmazásban találod.  
A Fájlok alkalmazás használatához kérj segítséget.  
A Safariban a képernyőn jobb oldalt fent találod a Letöltések gombot.  
A Letöltések gombot már ismered.  
Dupla koppintással megnyomhatod a Letöltések gombot.  
Ekkor a letöltött fájlok listájába jutsz.  
A letöltött fájlok listáját már ismered.  
A letöltött fájlok listáját bezárhatod a kétujjas visszalépés mozdulattal.  
A zavaró kattogást megállíthatod a képernyő kikapcsolásával.  
A képernyőt a hosszúkás nyomógommbal kapcsolhatod ki a jobb oldalon.  
A hosszúkás nyomógommbal újra bekapcsolhatod a képernyőt.  
A zárolási képernyőn oldd fel az iPhone zárolását.  
A zárolást ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel oldhatod fel.  
A zárolást jelkóddal is feloldhatod.  
A zárolás feloldása után visszakerülsz a Safari böngészőbe.  
Ekkor már nem hallod a zavaró kattogást.  
Tovább használhatod a Safarit.

## **Kilépés a Safari böngészőből**

A Safari böngészőből lépj ki a Kezdőképernyőre.  
Ehhez nyomd le röviden a Főgombot.  
Sok iPhone típuson egy kézmozdulattal léphetsz a Kezdőképernyőre.

Ekkor például azt hallod, hogy Dokk, Szafari.  
Ebből tudhatod, hogy a Kezdőképernyőn a Safari ikonján vagy.  
Azt is tudhatod, hogy a Dockon vagy.

## Összefoglalás

Most a második rész végén vagy.  
Most már újabb hasznos dolgokat tudsz a Safari böngészőről.  
Hasznos és fontos dolgokat tudsz a böngészésről is.  
Már tudod, hogy a weboldalakon sokféle dolog lehet.  
Már ezeknek a dolgoknak a használatáról is sokat tudsz.  
Már tudod használni a listákat és a táblázatokat és az űrlapokat.  
Gyorsan tudsz navigálni a weboldalakon.  
El tudod küldeni a weboldalak és a fájlok linkjét másoknak.  
Le tudod tölteni a fájlokat a weboldalakról.  
Le tudod játszani a hangfájlokat a weboldalakon.

Az új ismeretek növelik az önállóságodat.  
Sok dolgot már egyedül is meg tudsz csinálni a Safari böngészőben.  
Sok dologhoz már nem kell segítséget kérned.  
Az önállóság növelheti az önbizalmadat.

## Kiegészítő ismeretek és érdekességek

Ebben a részben további hasznos lehetőségekről tanulhatsz.

Tanulhatsz a keresésről az interneten.

Tanulhatsz a webes párbeszédablakokról.

Megtanulhatod a süti kezelését.

Tanulhatsz a bejelentkezésről és a kijelentkezésről is.

## Keresés az interneten

Az interneten nagyon sok dolog van.

Az interneten gyakran megváltoznak a dolgok.

Az interneten gyakran más helyre kerülnek a dolgok.

Egyes weboldalaknak ismered a webcímét.

Az ismert weboldalakat könnyen megnyithatod a könyvjelzőjűddel.

Az ismert weboldalakat az előzményekből is könnyen megnyithatod.

Másoktól is kaphatsz webcímeket.

A másoktól kapott webcímekkel további weboldalakat nyithatsz meg.

Viszont sok dologról nem tudsz az interneten.

Egyes dolgokról már tudsz de nem ismered a helyüket az interneten.

Az interneten nagyon sok dolgot megkereshetsz.

Internetes keresővel keresheted meg a dolgokat az interneten.

Az internetes keresők internetes szolgáltatások.

Például a Google egy keresőszolgáltatás.

A Google szót gúgólnak mondják.

A Microsoft Bing is egy keresőszolgáltatás.

A Microsoft szót májkroszoftnak mondják.

A Google kereső egy weboldal az interneten.

Ezen a weboldalon kereséseket végezhetsz az interneten.

A Safari böngészőben könnyen megkereshetsz dolgokat az interneten.

A Safari Cím mezőjébe írhatod vagy diktálhatod a keresett dolgokat.

A Safari a Google keresőt használja a kereséshez.

A keresés eredményét megtalálod a képernyőn.

Lehet, hogy érdekel téged valami az interneten.

Például érdekelnek a hangoskönyvek.

Szeretnél többet megtudni a hangoskönyvekről.

Szeretnél hangoskönyveket találni az interneten.

Ekkor indíts keresést az interneten.

Ehhez indítsd el a Safari böngészőt.

A Safari böngésző ikonját a Kezdőképernyőn találod.

Lehet, hogy most egy másik képernyőn vagy.

A Főgomb rövid megnyomásával lépj a Kezdőképernyőre.

Sok iPhone típuson egy kézmozdulattal léphetsz a Kezdőképernyőre.

A Dockra lépéshez koppints négy ujjaddal a képernyő alsó részén.

A Dock végére kerülsz lent a képernyő jobb szélén.

Balra seprésekkel lépj a Safari alkalmazás ikonjára.

Dupla koppintással nyisd meg a Safari böngészőt.

A Kezdőképernyő eltűnik.

A képernyőn megjelenik a Safari alkalmazás.

A Safariban megnyílik az utoljára meglátogatott weboldal.

Például megnyílik a Benedek Elek hangoskönyv a MEK weboldalán.

Koppints négy ujjal a képernyő felső részén.

Ezzel a Formázási beállítások gombra lépsz a képernyőn bal oldalt fent.

Egyujjas jobbra sepréssel lépj a Cím szövegmezőre.

Dupla koppintással aktiváld a Cím szövegmezőt.

Egyujjas jobbra sepréssel lépj a Szöveg törlése gombra.

Dupla koppintással nyomd meg a Szöveg törlése gombot.

Egy koppanásszerű hang jelzi a cím törlését.

Visszakerülsz a Cím szövegmezőbe.

Diktáld be a keresett dolgot a Cím szövegmezőbe.

A diktálás elindításához koppints két ujjaddal duplán a képernyőn.

Ezt varázskoppintásnak is nevezik.

A varázskoppintást már ismered.

Egy tompa hang jelzi, hogy az iPhone hallgatja a beszédedet.

Mondd be a mikrofonba a keresett dolgot.

Például mondd, hogy hangoskönyv ingyen.

A diktálást egy újabb varázskoppintással állíthatod le.

Egy magasabb hang jelzi a diktálás végét.

A VoiceOver azt mondja, hogy hangoskönyv ingyen, beszúrva.

A Cím szövegmezőbe beíródik, hogy hangoskönyv ingyen.

A képernyőn egyujjas jobbra seprésekkel lépkedj az elemeken.

Egyszer azt hallod, hogy Gúgöl keresés, címsor.

Egy ujjal seperj jobbra a képernyőn.

Azt hallod, hogy Hangoskönyv ingyen.

Koppints duplán a keresés indításához.

Megnyílik a Google weboldala.

A képernyőn megtalálod a keresés eredményét.

Négy ujjal koppints a képernyő felső részén.

Ezzel a képernyő első elemére lépsz.

Kétujjas forgatással állítsd a rotort a Címsorok lehetőségre.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedj a címsorokon.

Először például a következőt hallod:

Hirdetések, első címsorszint.

Tehát a találatok oldalán lehet, hogy először hirdetéseket találsz.

Újabb lefelé seprésre egy hirdetés címét hallod.

Most a hangoskönyvekre keresel.

Ezért a hirdetések is hangoskönyveket kínálnak.

A hirdetésekben a legújabb hangoskönyveket ajánlják megvételre.

Fontos tudnod, hogy a hirdetésekben pénzért kínálják a dolgokat.

A hirdetésekkel nem kell foglalkoznod.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedj tovább a címsorokon.

Egyszer például a következőt hallod:

Keresési eredmények, első címsorszint.

Újabb lefelé seprésre azt hallod, hogy Videók, második címsorszint.

A weboldalnak ezen a részén internetes videókat találsz.

Az internetre videóban is feltöltenek hangoskönyveket.

Egyes videókat csak a Safari-ban játszatsz le.

Ezeket a hangoskönyveket a Safari-ban hallgathatod meg.

Más videókat letölthetsz az iPhone-odra.

Ezeket a videókat később internet nélkül is lejátszhatod.

Egyes videóban csak rövid részletek vannak a hangoskönyvekből.

A videótalálatok fejezetet időnként később találod a Google weboldalán.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedj tovább a címsorokon.

Egyszer a következőt hallod:

Internetes találatok, második címsorszint.

Ez a találati oldal neked fontos része.

Itt következnek a tényleges internetes találatok.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedhetsz a keresési találatok címsorain.

Egyszer például a következőket hallod:

Hangoskönyv, hangoskönyv letöltés, hangoskönyvek ingyen...,

Harmadik címsorszint, link.

Az egyes találatok címsora egyúttal link is.

A linket dupla koppintással aktiválhatod.

Légy óvatos a talált weboldalak megnyitásával.

A Google oldalán olvashatsz néhány információt az egyes találatokról.

Egyujjas balra sepréssel a talált weboldal webcímére lépsz.

Például a következőt hallod:

http kettőspont törtvonal törtvonal hangoskönyv pont net.

Lehet, hogy ismerős neked a webcím.

Az ismerős webcímekben jobban megbízhatsz.

Egyujjas jobbra sepréssel visszakerülsz a találat címsorára.

Seperj még egyszer egy ujjal jobbra.

Ekkor egy szövegrészletet hallasz a weboldal tartalmából.

Például a következőket hallod:

Ingyen letölthető hangoskönyv mp3 formátumban.

Hangoskönyv letöltés ingyen és legálisan, bemutatóval, képpel.

Ebből eldöntheted, hogy érdekel-e a találat.

Azt is eldöntheted, hogy megbízol-e a talált weboldalban.

Csak ezután dönts el, hogy megnyitod-e a talált weboldalt.

Ehhez balra sepréssel lépj vissza a találat címsorára.

Most dupla koppintással megnyithatod a weboldalt.

Például megnyílik a Hangoskonyv.net weboldal.

Jobbra és balra seprésekkel lépkedhetsz a weboldal elemein.

A kétujjas visszalépés mozdulattal visszajutsz a Google weboldalára.

A képernyő közepén találsz az előbb megnyitott találatot.

Például a hangoskonyv.net weboldal címsorát találsz.

A Google keresés oldalán továbblépkedhetsz a találatokon.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedhetsz a találatokon.

Egyujjas felfelé seprésekkel visszafelé lépkedhetsz a találatokon.

Egyes találatok ingyenes lehetőségeket kínálnak.

Más weboldalakon fizetős lehetőségeket találsz.

Az eredmények között lehetnek idegen nyelvű találatok is.

A hagyományos internetes találatok között is lehetnek videótalálatok.

Egyszer például a következőt hallod:

MP3 – Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK),

harmadik címsorszint, link.

A Magyar Elektronikus Könyvtárat már ismered az előző részből.

A MEK hangoskönyveire rákereshetsz a MEK weboldalon.

Ezt a keresést már ismered a tananyagból.

Viszont a Google keresőjével is rákereshetsz a MEK hangoskönyveire.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedj tovább a címsorokon.

Egyszer például a következőt hallod:

Lábléc linkjei, első címsorszint.

Most a találatok első oldalán vagy.

Az első találati oldalon vannak a legjobb eredmények.

Általában az első oldalon megtalálod a keresett weboldalt.

Az első találati oldalon tíz találat van.

Időnként további találatokat is meg szeretnél nézni.

Egy ujjal seperj balra a képernyőn.

A VoiceOver azt mondja, hogy Több, gomb.

Dupla koppintással megnyomhatod a Több gombot.

Ekkor az első tíz találat után megjelenik újabb tíz találat a weboldalon.

Egyujjas lefelé seprésekkel továbblépkedhetsz a találatokon.

Egyujjas felfelé seprésekkel visszalépkedhetsz az előző találatokra.

A találatok között az Internetes találatok fejezet a legfontosabb.

Lehet Hirdetések és Videók fejezet is a találatok között.

Más fejezetek is lehetnek a találatok között.

Egyszer a következőt hallod:

Lábléc linkjei, első címsorszint.

Egyujjas balra seprésekkel lépkedj visszafelé az elemeken.

Egyszer azt hallod, hogy Több, gomb.  
Dupla koppintással megnyomhatod a Több gombot.  
Ekkor újabb tíz találat jelenik meg a weboldalon.  
Most már harminc hangoskönyves találat közül válogathatsz.  
A Google weboldalán nagyon sok találat lehet.  
Sokszor kérhetsz több találatot.  
Lehet, hogy mégsem találod meg a téged érdeklő dolgot.  
Ekkor új keresést indíthatsz.  
Ehhez koppints négy ujjal a képernyő felső részén.  
Egyujjas jobbra sepréssel lépj a Cím szövegmezőre.  
Dupla koppintással aktiváld a Cím szövegmezőt.  
Egyujjas jobbra sepréssel lépj a Szöveg törlése gombra.  
Dupla koppintással nyomd meg a Szöveg törlése gombot.  
Koppanásszerű hang jelzi a szöveg törlését.  
Varázskoppintással indítsd el a diktálást.  
Mondd be az új keresési szöveget.  
Például bemondhatod a következőt:  
magyar hangoskönyvek.  
Egy újabb varázskoppintással állítsd le a diktálást.  
A Cím szövegmezőbe beíródik, hogy magyar hangoskönyvek.  
A képernyőn egyujjas jobbra seprésekkel lépkedj az elemeken.  
Egyszer azt hallod, hogy Gúgöl keresés, címsor.  
Egy ujjal seperj jobbra a képernyőn.  
Azt hallod, hogy Magyar hangoskönyvek.  
Koppints duplán a keresés elindításához.  
Megnyílik egy weboldal az új keresés eredményével.  
Négy ujjal koppints a képernyő felső részén.  
Ezzel a képernyő első elemére lépsz.  
A rotor még mindig a Címsorok lehetőségen áll.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedj a címsorokon.  
Ezzel a találatok között lépkedsz.  
Egyujjas felfelé seprésekkel visszafelé lépkedhetsz a találatokon.  
A találatok között magyar nyelvű hangoskönyveket találhatsz.  
Magyar írók hangoskönyvei is lehetnek a találatok között.  
Magyar kiadók hangoskönyvei is lehetnek a találatok között.  
A Google a beírt szöveghez hasonló találatokat is betehet a listába.  
Például lehetnek a listán felolvasott könyvek és hangjátékok.  
Lehetnek színházi felvételek vagy cikkek a hangoskönyvekről.

A Cím szövegmezőbe hosszabb szöveget is bediktálhatsz a kereséshez.  
Három vagy négy vagy több szót is bemondhatsz a kereséshez.  
Ekkor is a legjobban illeszkedő eredményeket találod a lista elején.

## Webes párbeszédablakok

A párbeszédablakokat az iPhone-on már ismered.  
Párbeszédablak például az Új üzenet képernyő a Mail alkalmazásban.  
A jelzések is párbeszédablakok.  
A párbeszédablakokban információkat kaphatsz.  
A párbeszédablakokban információkat adhatsz.  
A párbeszédablakokban kérdésekre válaszolhatsz.  
A párbeszédablak bezárása után tovább használhatod az alkalmazást.  
A weboldalakon is lehetnek párbeszédablakok.  
Ezeket webes párbeszédablaknak nevezik.  
A webes párbeszédablakokban a weboldalak adhatnak információt.  
Például a webáruház jelzi, hogy kevés idő maradt a rendelés leadására.  
A webes párbeszédablakokban te is adhatsz információt.  
Például megadhatod a városod nevét a pontosabb találatokhoz.

A webes párbeszédablakok a döntésedet kérhetik.

Például a webáruház rákérdezhet, hogy biztosan törlöd-e a rendelést.

A webes párbeszédablakokban fontos dolgok vannak.

Lehet, hogy a weboldalon megjelenik egy webes párbeszédablak.

Ekkor a webes párbeszédablakkal kell először foglalkoznod.

Ekkor a helyesen elkészített weboldalak más részeit nem használhatod.

Az ujjad csúsztatásával elolvashatod a webes párbeszédablak szövegét.

Egy ujjal jobbra vagy balra seperhetsz a képernyőn.

Ezzel is elolvashatod a webes párbeszédablak szövegét.

A webes párbeszédablakban címsorokat és linkeket is találhatsz.

A webes párbeszédablakban gombokat is találhatsz.

A webes párbeszédablakban szövegmezőket is találhatsz.

A webes párbeszédablakban más vezérlőelemek is lehetnek.

Kétujjas forgatással a rotort például a Címsorok lehetőségre állíthatod.

Ezután egyujjas lefelé sepréssel a következő címsorra léphetsz.

Kétujjas forgatás mozdulatokkal forgathatod a rotort a képernyőn.

A rotort az Űrlapvezérlőelemek lehetőségre állíthatod.

Egyujjas lefelé seprésekkel lépkedhetsz az űrlapmezőkön.

Lefelé sepréssel például a következő gombra léphetsz.

Lefelé sepréssel például a következő szövegmezőre léphetsz.

Lefelé seprésekkel másfajta űrlapmezőkre is lépkedhetsz.

A webes párbeszédablak bezárásához meg kell nyomnod egy gombot.

Lehet, hogy a Rendben gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy az Igen vagy az OK gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy a Nem vagy a Törlés gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy a Mégsem vagy egy másik gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy egy linket kell aktiválnod a bezáráshoz.

Lehet, hogy a Rendben vagy a Jóváhagyás linket kell aktiválnod.

Lehet, hogy a Küldés vagy a Mehet linket kell aktiválnod.

Lehet, hogy a Bezárás linket kell aktiválnod.

Ekkor a webes párbeszédablak eltűnik a weboldaltól.

A helytelenül elkészített weboldalakon problémát találhatsz.

Lehet, hogy nehezen találod meg a webes párbeszédpanel gombjait.

Lehet, hogy nehezen tudsz navigálni a webes párbeszédablakban.

Probléma esetén kérj segítséget.

Lehet, hogy csak hosszabb idő után tűnik el a webes párbeszédablak.

Később olvashatod a weboldal új tartalmát a párbeszédablak nélkül.

Most tovább használhatod a weboldal többi részét.

Például folytathatod a rendelést a webáruházban.

## Süтик kezelése

A sütik a rólad megjegyzett információk a böngészőben.

A sütiket a webhelyek tárolják a böngészőben.

A süti angolul cookie.

A cookie szót kúkinak mondják.

A sütik segítenek a webhelyeknek, hogy felismerjenek téged.

A webhelyek a sütikből tudják, hogy megint veled vannak kapcsolatban.

A sütikből tudják, hogy még mindig veled vannak kapcsolatban.

A hasznos sütik kellenek az ügyintézéshez vagy a webes vásárláshoz.

Például a sütikből tudhatja a webáruház, hogy te vásárolsz.

A sütikből tudhatja, hogy az egyik dolgot te rakod be a kosárba.

A sütikből tudhatja, hogy a másik dolgot is te rakod be a kosárba.

A sütikből tudhatja, hogy a többi dolgot is te rakod be a kosárba.

Viszont sok süti nem hasznos neked.

Például sok sütit csak a reklámokhoz használnak.

Sok süti adatokat gyűjt rólad.

Egyes sütik követnek téged a weben.

Különböző weboldalakat látogatsz.

Például olvasod a kedvenc hírportálot.

Például megnyitod az egyesületed honlapját.

Például böngészed egy étterem étlapját.

A követési sütik megjegyzik a webes tevékenységeidet.

Például egy süti megjegyezheti, hogy meglátogattad a hírportált.

A süti megjegyezheti, hogy megnyitod az egyesületed honlapját.

A süti megjegyezheti, hogy böngészed az étlapot.

Egyes weboldalak megnézhetik a sütikben összegyűjtött információkat.

Ezután már tudják, hogy mely ételeket kedveled.

Lehet, hogy később ezeket az ételeket reklámozzák neked.

Lehet, hogy zavar téged a webes követés és adatgyűjtés.

Sok weboldal megkérdezi, hogy engedélyezed-e a sütiket.

A sütiket engedélyezheted vagy tilthatod.

Sok weboldalon ekkor webes párbeszédablak jelenik meg.

A sütik engedélyezéséhez általában csak egy gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy az Elfogadás vagy az Elfogadom gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy az Összes elfogadása gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy a Rendben vagy az OK gombot kell megnyomnod.

Egyes weboldalakon angol nyelvű gombokat találsz.

A sütik engedélyezéséhez például az Accept gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy az Accept all gombot kell megnyomnod.

A sütik tiltásához például a Tiltás gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy a Nem fogadom el gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy az Összes süti tiltása gombot kell megnyomnod.

Egyes weboldalakon angol nyelvű gombokat találsz.

A sütik tiltásához például a Dismiss gombot kell megnyomnod.

Lehet, hogy a Dismiss cookie message gombot kell megnyomnod.

A sütik engedélyezését vagy tiltását megjegyzi a weboldal.

Visszakerülsz a weboldalra.

Az engedélyezés vagy a tiltás után használhatod a weboldalt.

Sok weboldalon csak ezután olvashatod el az érdekes tartalmakat.

A helyesen elkészített weboldalak csak egyszer kérdeznek a sütikről.

Ezek a weboldalak később már emlékeznek a döntésedre.

A sütik és más webhelyadatok utólag törölhetők a Safariból.

Probléma esetén törölheted a webes előzményeket.

A webes előzmények között vannak a sütik is.

Az előzmények törléséhez kérj segítséget.

## Felhasználók és fiókok

Sok szolgáltatást csak bejelentkezéssel használhatsz a weben.

Egyes szolgáltatásokat bejelentkezés nélkül is használhatsz a weben.

Ekkor lehet, hogy a szolgáltatásnak csak egy részét használhatod.

Például a webáruházban megnézheted a termékeket és az árakat.

Viszont lehet, hogy csak bejelentkezés után adhatsz le rendelést.

A bejelentkezéssel azonosítod magad a weboldalon.

A bejelentkezés után a weboldal tudja, hogy veled van kapcsolatban.

A bejelentkezéssel elkezdesz egy munkamenetet.

A bejelentkezés után használhatod a weboldal szolgáltatásait.

Lehet, hogy már nem akarod használni a weboldalt.

Ekkor kijelentkezel a weboldalról.

A kijelentkezéssel véget ér a munkamenet.

Ezután bezárhatod a weboldalt.

A bejelentkezéshez felhasználónévre és jelszóra van szükséged.

Lehet, hogy az e-mail-címed a felhasználóneved.

A jelszavadat soha ne mondd meg másoknak.

Például megnyitod a Safari-ban az e-mail-szolgáltató weboldalát.

Az e-mail-fiókot csak bejelentkezés után nézheted meg.

A weboldalon találsz egy Felhasználónév szövegmezőt.

Lehet, hogy e-mail-cím szövegmezőt találsz.

A VoiceOver lehet, hogy a szükséges szót is mondja.

Ebből tudhatod, hogy a felhasználónevedet be kell írnod a mezőbe.

A felhasználóneved beírása nélkül nem tudsz bejelentkezni.

Dupla koppintással aktiváld a szövegmezőt.

A bejelentkezéshez írd be a mezőbe a felhasználónevedet.

Lehet, hogy az e-mail-címed a felhasználóneved.

A felhasználónevedet a képernyőbillentyűzeten írd be.

Ne diktáld a felhasználónevedet.

Lehet, hogy az iPhone rosszul hallja a beszédedet.

A diktálás hibázhat a felhasználóneved beírásakor.

Hibás felhasználónévvel nem tudsz bejelentkezni.

Az ujjad csúsztatásával keresd meg a Jelszó szövegmezőt a képernyőn.

A Jelszó szövegmező egy biztonságos szövegmező.

A Jelszó mezőt a Felhasználónév mező alatt találod a képernyőn.

A VoiceOver lehet, hogy a szükséges szót is mondja.

Ebből tudhatod, hogy a jelszavadat be kell írnod a szövegmezőbe.

A jelszavad beírása nélkül nem tudsz bejelentkezni.

Dupla koppintással aktiváld a Jelszó szövegmezőt.

A bejelentkezéshez írd be a mezőbe a jelszavadat.

A jelszavadat a képernyőbillentyűzeten írd be.

Ne diktáld a jelszavadat.

Lehet, hogy az iPhone rosszul hallja a beszédedet.

A diktálás hibázhat a jelszavad beírásakor.

Hibás jelszóval nem tudsz bejelentkezni.

A jelszavad nem látszik a képernyőn.

A VoiceOver csak a karakterek számát mondja meg a jelszóban.

Például azt mondja, hogy nyolc karakter.

Ebből tudhatod, hogy a teljes jelszó a mezőben van-e.

A billentyűk megnyomásakor csak egy koccanásszerű hangot hallasz.

Lehet, hogy a képernyőbillentyűzeten csúsztatod az ujjad.

Lehet, hogy seprésekkel lépkedsz a billentyűkön.

Lehet, hogy az ujjaddal megérintesz egy billentyűt.

Közben a VoiceOver bemondja a billentyűket.

Mások is hallhatják a beírt betűket és számokat és jeleket.

Figyelj arra, hogy mások ne hallják meg a billentyűbemondásokat.

A billentyűbemondásokból megtudhatják a jelszavadat.

Nagyon figyelj a jelszó helyes beírására.

A Safari megjegyezheti a jelszavadat.

A böngésző a megjegyzett jelszóval automatikusan bejelentkezik.

Például legközelebb megnyitod ezt a weboldalt.

A böngésző emlékszik a jelszavadra.

Automatikusan bejelentkezik helyetted a weboldalra.

A jelszóbeállításokhoz kérj segítséget.

A jelszó beírása után megnyomhatod az Ugrás billentyűt.

Az Ugrás billentyűt a képernyőbillentyűzeten találod lent a jobb oldalon.

Az Ugrás billentyűt dupla koppintással nyomhatod meg.

Egyes weboldalakra bejelentkezhetsz az Ugrás billentyűvel.

A képernyőbillentyűzet felett található az eszközsor.

Az eszközsor jobb oldalán található a Kész gombot.

Egyes weboldalakra bejelentkezhetsz a Kész gomb megnyomásával.

A Kész gombot dupla kattintással nyomhatod meg.

A weboldalon találhatsz egy Bejelentkezés vagy egy Belépés gombot.

Angol nyelvű weboldalon Sign in vagy Log in gombot találhatsz.

A Sign in kifejezést szájn ennek mondják.

A Bejelentkezés vagy a Belépés gombbal bejelentkezhatsz a weboldalra.

A Sign in vagy a Log in gombbal is bejelentkezhatsz a weboldalra.

Ujjcsúsztatással találhatod meg a Bejelentkezés vagy a Belépés gombot.

Ujjcsúsztatással találhatod meg a Sign in vagy a Log in gombot is.

Dupla kattintással nyomhatod meg a gombot.

Ekkor bejelentkezel például az e-mail-fiókodbba.

Most már bejelentkezett felhasználó vagy a weboldalon.

Az e-mail-fiókodbba elolvashatod a beérkezett üzeneteidet.

Válaszolhatsz a beérkezett üzenetekre.

Új e-mail-üzenetet is küldhetsz.

A felhasználói fiókodbba vannak a fontos adataid és a beállításaid.

Az e-mailezés befejezése után ki kell jelentkezned a weboldalról.

Ehhez a weboldalon kattints duplán a Kilépés gombon.

Lehet, hogy Kijelentkezés gombot találsz.

Lehet, hogy a Kilépés vagy a Kijelentkezés linket kell aktiválnod.

Lehet, hogy a Kilépés lehetőséget egy menüben találod.

Lehet, hogy a Kijelentkezés lehetőséget egy menüben találod.

Probléma esetén kérj segítséget.

A kijelentkezés után bezárhatod a weboldalt.

Más webes szolgáltatásokat is bejelentkezéssel használhatsz.

Például a webáruház weboldalára is be kell jelentkezned.

Lehet, hogy a webáruházba más felhasználónévvel jelentkezhetsz be.

Lehet, hogy a webáruházba más jelszóval jelentkezhetsz be.

Érdemes minden szolgáltatáshoz más jelszót használnod.

Lehet, hogy a webáruházban még nincs felhasználóneved.

Ekkor a webáruházban regisztrálnod kell magad felhasználóként.  
A regisztráció során kapsz felhasználónevet és jelszót.  
Általában te döntheted el a felhasználónevedet.  
A jelszavadat is te találod ki magadnak.  
A jelszavadat ne add meg másoknak.  
A regisztrációhoz kérj segítséget.  
A regisztráció végén kapsz egy felhasználói fiókot a webáruházban.  
A felhasználóneveddel és jelszavaddal bejelentkezhetsz a webáruházba.  
A bejelentkezés után például már rendeléseket is leadhatsz.  
Lehet, hogy már kész vagy a bevásárlással.  
Ekkor lépj ki a webáruházból.  
Utána bezárhatod a webáruház weboldalát.

## Összefoglalás

Most a tananyag végén vagy.  
Fontos és hasznos dolgokat tudsz az internetről.  
Már sokat tudsz a böngészésről.  
Sok dologra önállóan tudod használni a Safari böngészőt.  
Lehet, hogy egyes dolgokhoz még segítséget kérsz.  
Viszont általában elég csak egyszer kérned segítséget.  
Utána már egyedül is meg tudod csinálni.  
Például először segítséget kérsz a letöltéshez.  
Később viszont már egyedül is le tudod tölteni a fájlokat az internetről.  
A tudásod másoknak is hasznos lehet.  
Lehet, hogy már te is segíthetsz másoknak az internetezésben.  
Gratulálunk neked a hasznos ismeretek megszerzéséhez.

## Melléklet

### Javasolt beállítások a Safari használata előtt

Ez a fejezet nem neked szól.

Ez a fejezet nem KÉK-nyelven készült.

Ezt a fejezetet mutasd meg a segítődnak.

Ezt a fejezetet a segítőd olvassa el.

Kérd meg a segítődet, hogy végezze el a beállításokat.

### A Safari ikonjának elhelyezése a Dockban

A Safari indítóikonja általában a Kezdőképernyő lapjainak legalsó sorában, az ún. Dockban található. A Dock a Kezdőképernyő összes lapján változatlan.

Ha a Safari ikonja még sincs a Dockban, akkor lapozzon a Kezdőképernyőnek arra a lapjára, amelyen a Safari ikonja található, és húzza a Safari ikonját a Dock területére, lehetőleg annak közepére.

Ha a Safari ikonja a Kezdőképernyő egyik lapján sem található, akkor az Alkalmazáskönyvtárból helyezze a Kezdőképernyőre, majd a Kezdőképernyőről a Dockba.

Az Alkalmazáskönyvtárat a Kezdőképernyő utolsó lapjáról továbblapozva találja meg.

### A Safari ajánlott beállításai

A Safari webböngészőben hagyományosan felül helyezkedett el a címsor, amely tartalmazta az Oldalbeállításokat, a Cím szövegmezőt és

a Frissítés gombot. Az IOS 15 operációs rendszer megjelenésével a címsor alura került. Lehetősége van arra, hogy a címsort a megszokott helyre, a képernyő felső szélére helyezze. Ha a hagyományos elrendezést kívánja használni, először nyissa meg a Safari böngészőt, majd a képernyő alján található címsorban keresse meg az Oldalbeállítások gombot, és koppintson rá. A megjelenő menüben válassza a felső címsor megjelenítése lehetőséget. Ezután a Safari felső részébe kerül az Oldalbeállítás, a Cím szövegmező és a Frissítés gomb.

Az iPhone készüléke Kezdőképernyőjén keresse meg a Beállítások ikont, és koppintson rá, majd navigáljon a Safari alkalmazásra, és aktiválja azt.

Navigáljon az Általános szekcióig, és a Letöltések helyét ellenőrizze. Több lehetősége van a letöltések helyének a megadására:

- **iCloud Drive:** Alapértelmezetten ez a lehetőség van kiválasztva, azonban használata nem ajánlott, mert adatforgalmat generálhat, és hamar megtelhet az ingyenes 5GB iCloud tárhelye.
- **Saját iPhone-on:** Ez a lehetőség a vásárolt iPhone tárhelyének kapacitásáig tárolja a letöltött fájlokat. Ez az ajánlott beállítás.
- **Egyéb:** Ezzel a lehetőséggel megválaszthatja az Ön által használni kívánt fájlok tárolási helyét.

Ellenőrizze az Adatvédelem és biztonság szekcióban, hogy a Nyomkövetés megelőzése kapcsoló be van-e kapcsolva. Ajánlott ennek a funkciónak a használata.

Ezután navigáljon az IP-cím elrejtése beállításig, és válassza ki a Nyomkövetők elől funkciót. Ez a javasolt beállítás.

## A VoiceOver ajánlott rotorbeállításai

A VoiceOver rotorján navigálási és szerkesztési lehetőségek találhatók. A lehetőségek kínálata és sorrendje megadható a VoiceOver rotorbeállításában.

A VoiceOver rotorbeállításait a Kezdőképernyőről indulva az alábbi módon találja meg:

Aktiválja a Kezdőképernyőn a Beállítások ikont. A Beállítások képernyőn aktiválja a Kisegítő lehetőségek elemet. A megnyíló képernyőn aktiválja a VoiceOver elemet. A VoiceOver beállítások képernyőjén aktiválja a Rotor elemet. A rotor képernyőjén tegye kijelöltté az alábbi lehetőségeket: Karakterek, Szavak, Címsorok, Linkek, Űrlapvezérlőelemek, Szövegkijelölés.

A kijelöltté tett lehetőségeket rendezze a fenti sorrendbe a rotorbeállítások képernyőjén, hogy a rotoron is ebben a sorrendben következzenek egymás után.

Igény esetén néhány további lehetőséget is kijelöltté tehet, például a Gombok vagy a Szövegmezők opciót. A beállítás után érdemes kipróbálni, hogy valóban szükségesek-e ezek a plusz lehetőségek a rotoron. Ha zavarják a használatot, akkor a rotorbeállítások képernyőjén szüntesse meg ezeknek az elemeknek a kijelölését.

# Impresszum

Szerző: Márkus Norbert

Olvasószerkesztő: Faludi Zsolt

Tapasztalati szakértő: Csóti Konsztandina

Szakértő: Besze Dóra

Kiadja: Informatika a Látássérültekért Alapítvány

A kiadást támogatta: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma